

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРКЪ УСТАВНЫХЪ ПРАВИЛЪ

ДЛЯ ПОСТРОЕНІЙ И ДѢЙСТВІЙ ВЪ РАЗСЫПНОМЪ СТРОЮ ПѢХОТЫ
ИНОСТРАННЫХЪ АРМІЙ.

(ИЗВЛЕЧЕНО ИЗЪ СОЧИНЕНІЯ ШЕРФА).

(СЪ ЧЕРТѢЖАМИ.)

Въ послѣднемъ сочиненіи Шерфа, вслѣдъ за теоретическимъ изслѣдованіемъ о дѣятельности пѣхоты въ бою, приведены уставныя правила различныхъ европейскихъ армій, по разсмотрѣніи которыхъ, какъ говоритъ авторъ, можно составить понятіе о томъ, на сколько выводы теоріи сходятся съ практикой.

Считаемъ полезнымъ, въ виду пересмотра нашего устава и проектированія «инструкціи» для дѣйствія въ бою малыхъ частей войскъ, познакомить читателей съ уставными правилами, существующими въ различныхъ арміяхъ Европы.

Опытъ войны 1870—1871 годовъ, когда впервые встрѣтились арміи, вооруженныя скорострѣльнымъ оружіемъ, заставилъ всѣ, безъ исключенія, державы Европы измѣнить дѣйствовавшіе до тѣхъ поръ уставы.

Приступая къ ознакомленію съ уставами главнѣйшихъ европейскихъ армій, замѣтимъ, что всѣ они признаютъ роту «самостоятельною боевою единицею»; а потому предстоящее изслѣдованіе придется начать сравненіемъ правилъ для дѣйствія въ бою «отдѣльной роты»; далѣе слѣдуютъ постановленія о дѣйствіи «роты въ составѣ баталіона» и, наконецъ, о совокупномъ дѣйствіи «нѣсколькихъ баталіоновъ». Главное вниманіе, конечно, придется обратить на правила для производства атаки.

Сравненіе будетъ произведено на основаніи слѣдующихъ уставовъ:

для Германіи	1876 года	(новое изд. прусскаго устава 1847 г.).
» Австріи	1874 »	
» Франціи	1875 »	(устава для частей, больше баталіона еще нѣтъ).
» Италіи	187 ⁵ / ₆ »	(новый уставъ вышелъ только для роты, для другихъ частей еще дѣйствуютъ, до изданія новыхъ, уставы 1871 г.).
» Англіи	1874 »	(прѣбавленія 1876 г.).

Затѣмъ, предварительно должно замѣтить слѣдующее:

1) что нѣмецкія и французскія роты можно круглымъ числомъ считать въ 200 штыковъ; австрійскія—въ 180, италіанскія—въ 160 и англійскія—въ 90; всѣ эти цифры выведены, не считая унтеръ-офицеровъ и проч., и потому онѣ прямо показываютъ число рядовыхъ въ ротѣ;

2) что во всѣхъ арміяхъ баталіоны дѣлятся на четыре роты. Въ одной лишь *Англи* баталіонъ состоитъ изъ восьми ротъ (въ видѣ исключенія изъ шести); каждый англійскій баталіонъ уставомъ дѣлится на два полубаталіона (по 3—4 роты), которые могутъ быть разсматриваемы, какъ малые баталіоны;

3) что во всѣхъ уставахъ принять двухшереножный строй, и что даже германскій уставъ, сохранившій еще построеніе въ три шеренги, прямо отсовѣтываетъ его употребленіе въ бою.

I. Рота.

1) Первое различіе между названными уставами видно въ способахъ, принятыхъ для *дѣленія роты*.

Германскій уставъ одинъ придерживается дѣленія роты на три взвода; каждый изъ нихъ дѣлится на два полувзвода и на переменное число отдѣленій, состоящихъ каждое изъ 4—6 рядовъ.

Всѣ прочіе уставы придерживаются дѣленія на двѣ или четыре части, которыя, затѣмъ, распадаются на болѣе мелкія единицы (отдѣленія), число которыхъ въ ротахъ вообще можетъ измѣняться, и только во Франціи принято постоянно имѣть по 16 такихъ единицъ въ ротѣ. Сила, получаемыхъ такимъ образомъ отдѣленій, въ разныхъ арміяхъ колеблется отъ 8 до 20 человекъ. Въ Италіи, Австріи и Англии, кромѣ того, принято еще дѣленіе на звенья, по два ряда каждое.

Вслѣдствіе всего этого получается слѣдующее дѣленіе ротъ въ разныхъ арміяхъ:

	Полуроты.	Взводы.	Полувзводы.	Отдѣленія.
Въ германской .	—	3 Züge.	6 Halbzüge.	{ 18—24 Section. по 8—12 челов. 12—16 Schwarm.
» австрійской .	2 Halbcompagnie.	4 Züge.	—	{ по 8—14 челов. 16 Escouades.
» французской .	2 Pelotons.	4 Sections.	8 Demisections.	{ по 12—14 чел. 16 Squadriglie.
» италіанской .	2 Mezzocompagni	4 Plotoni.	8 Squadre.	{ по 8—10 чел.
» англійской .	2 Halfcompanies.	—	4 Sections.	по 10—20 чел.

2) Разсчитанныя такимъ образомъ роты, въ сомкнутомъ строю *строятся или развернутымъ фронтомъ или въ колоннѣ*; въ последнемъ случаѣ употребляются слѣдующія построения: —

Въ *германской арміи* ротная колонна (Compagniecolonne); всѣ три взвода роты стоятъ одинъ за другимъ, причемъ дистанція между первыми шеренгами взводовъ равна семи шагамъ; первыя двѣ роты батальона строятся въ колоннахъ слѣва, а послѣднія двѣ — справа, причемъ стрѣлковыи взводъ, образуемый изъ третьей шеренги двухъ (линейныхъ) взводовъ, становится постоянно, за заднимъ изъ нихъ, въ хвостъ ротной колонны. Линейные взводы въ каждомъ батальонѣ имѣютъ постоянную, общую нумерацію отъ 1-го до 8-го.

Въ *австрійской арміи* колонна (colonne); четыре взвода расположены одинъ за другимъ, съ дистанціями по шести шаговъ. По уставу, колонна эта всегда строится справа; но при этомъ, взводы могутъ произвольно мѣняться мѣстами, почему, во избѣжаніе недоразумѣній, принято называть ихъ нумерами отъ 1-го до 4-го, по тому мѣсту, «которое они въ данную минуту занимаютъ» въ колоннѣ, считая отъ головы и отъ праваго фланга ея.

Во *французской арміи* ротная колонна (colonne de compagnie); четыре взвода одинъ за другимъ, съ дистанціями по шести шаговъ; построение производится по 2-му взводу развернутой роты; за нимъ ставится 1-й взводъ, и позади его 3-й и 4-й взводы. Двухвзводная колонна (colonne de pelotons) строится изъ середины по 2-му и 3-му взводамъ. Взводы (sections) сохраняютъ постоянную нумерацію въ ротѣ.

Въ *италианской арміи* колонна (colonna di compagnia) строится во любому взводу роты, причемъ четыре взвода (plotoni) стоятъ въ $6\frac{1}{4}$ шагахъ одинъ за другимъ; взводы (какъ и въ австрійской арміи) получаютъ нумерацію по занимаемому въ колоннѣ мѣсту и именуется «sezione».

Въ *англійской арміи* отдѣльная рота, по правиламъ, строится *развернутымъ фронтомъ* и, лишь въ видѣ исключенія, въ полуротной колоннѣ.

3) *Разсыпаніе въ стрѣлковую или* какой либо части роты, въ разныхъ арміяхъ, производится слѣдующимъ образомъ:

Въ *германской арміи* ряды каждаго отдѣленія расходятся такъ, чтобы разстояніе между ними на открытой и ровной мѣстности было не болѣе шести шаговъ (=4,8 метровъ=7 аршинъ); за то въ закрытой и пересѣченной мѣстности отъ нихъ не требуется сохраненія интерваловъ, а лишь ставится условіемъ соблюденіе взаимной связи и чтобы сосѣди не теряли другъ друга изъ вида. Оба человѣка одного

ряда держатся вблизи другъ отъ друга, становясь или рядомъ или одинъ за другимъ. Между отдѣленіями оставляется интервалъ въ нѣсколько шаговъ.

Въ *австрійской арміи* каждое отдѣленіе разсыпается въ цѣпь съ такимъ расчетомъ, чтобы на каждого изъ стрѣлковъ (стоящихъ въ одну линію) приходилось два шага по фронту; и здѣсь, между отдѣленіями, оставляются интервалы, которые, смотря по обстоятельствамъ, дѣлаются различной величины.

Во *французской арміи* ряды каждого отдѣленія при разсыпаніи расходятся на шесть шаговъ другъ отъ друга, послѣ чего люди задней шеренги вступаютъ въ (лѣвые) интервалы передней, такъ что окончательно на каждого стрѣлка по фронту приходится три шага (2,25 метровъ = $3\frac{1}{2}$ аршинамъ). Между отдѣленіями (*escouades*) интервалы оставляются лишь по особому приказанію.

Въ *италіанской арміи* ряды расходятся, какъ во французской, но только тутъ на каждого стрѣлка, по фронту, полагается всего полтора шага (1 метръ), такъ какъ интервалы между смежными людьми цѣпи должны быть въ одинъ шагъ. Между отдѣленіями (*squadriglie*) оставляется интервалъ въ $4\frac{1}{2}$ шага (3 метра). Вообще, по италіанскому уставу и въ сомкнутомъ строю на каждого человѣка по фронту назначено весьма мало, именно одинъ шагъ ($\frac{2}{3}$ метра).

Въ *англійской арміи* каждый разъ особенно «командуется» величина интервала, который должны между собою держать отдѣльные ряды.

Такимъ образомъ, *австрійскій*, *французскій* и *италіанскіе уставы* опредѣляютъ нормальные интервалы между отдѣльными стрѣлками, тогда какъ *англійскій* уставъ предоставляетъ опредѣленіе этъ высшему, а *германскій* — частному начальнику въ цѣпи, ограничивая при этомъ величину интервала извѣстными предѣлами.

4) *Передвиженія рассыпанной цѣпи* всѣ уставы предписываютъ производить: всею цѣпью, въ общей связи, неразрывно, но, виѣстѣ съ тѣмъ, они «допускаютъ» и наступленіе перекатами. Одинъ лишь австрійскій уставъ предписываетъ подъ огнемъ «собираться къ переднимъ» тогда какъ всѣ прочіе уставы, лишь въ видѣ исключенія, допускаютъ такого рода разрозненное выползаніе впередъ отдѣльныхъ стрѣлковъ изъ цѣпныхъ группъ ихъ.

5) *Усиленіе* полученной такимъ образомъ разомкнутой цѣпи, образованія полуразомкнутой линіи стрѣлковъ, т. е. до наибольшей густоты ея, производится различно, сообразно способу, примѣненному при первоначальномъ разсыпаніи: или *сгущеніемъ* (вздваиваніемъ) или *удлиненіемъ* ея. Мы тутъ встрѣчаемся съ новымъ вопросомъ:

«единство управления цѣпью», на который въ разныхъ уставахъ еще не обращено достаточнаго вниманія.

Германскій уставъ по этому поводу въ разныхъ мѣстахъ говорить слѣдующее:

«Наступающая стрѣлковая цѣпь лишь въ томъ случаѣ потребуетъ поддержки, если она наткнется на сопротивление, которое ее заставитъ остановиться. Высылаемая въ подкрѣпленіе часть вообще назначается для удлиненія цѣпи».

«Отступающая цѣпь не усиливается непосредственно, а ее принимаетъ на себя и подкрѣпляетъ новая цѣпь, посланная изъ ближайшихъ поддержекъ цѣпи — или позади первой, или въ сторонѣ отъ нея».

«Непосредственное усиленіе стрѣлковой цѣпи введеніемъ въ нее новыхъ частей или вдвиганіемъ въ ея интервалы отдѣльныхъ рядовъ — неудобно; оно всегда имѣетъ слѣдствіемъ то, что люди разныхъ частей перемѣшиваются, чѣмъ для начальника затрудняется дѣло командованія и непосредственнаго наблюденія за людьми своей части. Во всякомъ случаѣ, цѣпь должна сомкнуться на столько, чтобы часть, идущая на ея усиленіе, могла бы войти въ нее цѣликомъ, не дробясь».

Австрійскій уставъ въ этомъ отношеніи опредѣляетъ слѣдующее:

«При атакѣ, цѣпь стрѣлковъ противъ тѣхъ пунктовъ, съ которыхъ непріятеля слѣдуетъ прогнать усиленнымъ дѣйствіемъ огня, по возможности, должна быть учащена до такой степени, чтобы на каждый шагъ занятаго цѣпью фронта приходилось по одному стрѣлку; подобный строй получаетъ названіе сгущенной цѣпи»; далѣе: «Если понадобится усилить цѣпь, которая вообще въ началѣ боя должна быть болѣе рѣдкой, то имѣющимися для этого средствами слѣдуетъ пользоваться, смотря по обстоятельствамъ: такъ, на примѣръ, если надо усилить огонь по всему фронту, то подкрѣпленіе, расходясь по отдѣленіямъ (Schwärm), входитъ въ линію цѣпи, и такимъ образомъ учащаетъ ее; если же обстоятельства требуютъ удлиненія цѣпи, то подкрѣпленіе разсыпается на соответствующемъ флангѣ ея».

«Если же часть цѣпи надо приготовить для мѣстнаго, рѣшительнаго боя; если на извѣстномъ пунктѣ предполагается вести атаку (послѣ важной подготовки ея огнемъ); то, съ цѣлью образованія здѣсь твердой опорной точки, въ цѣпь вдвигаютъ подкрѣпленіе (въ сомкнутомъ грою), въ одну или двѣ шеренги, и цѣпь затѣмъ уже сообразуется въ нимъ въ своихъ дѣйствіяхъ».

Французскій уставъ говоритъ слѣдующее: «Если длина фронта цѣпи должна остаться безъ измѣненія, то разсыпанныя отдѣленія (по ашему ваводы) можно подкрѣплять двояко: если цѣпь не стрѣляетъ,

то отдѣленія ея смыкаются къ одному изъ своихъ фланговъ на столько, чтобы очистить мѣсто для разсыпанія подкрѣпленія, которое и входитъ въ образовавшійся интервалъ».

«Если цѣпь стрѣляетъ, то подкрѣпленіе, подходя къ цѣпи, рассыпается, и отдѣльные люди его вдвигаются въ интервалы цѣпи... Каждый изъ капраловъ принимаетъ начальство надъ одною половиною цѣпи, причемъ, бывший раньше въ цѣпи, командуетъ правымъ флангомъ... Чтобы усилить цѣпь удлинненіемъ ея фронта — подкрѣпленіе рассыпается на соответствующемъ флангѣ; этотъ способъ примѣнимъ, независимо отъ того — стрѣляетъ ли цѣпь или нѣтъ».

Правила для усиленія цѣпи, состоящей изъ нѣсколькихъ частей, остаются тѣ же, и точно также начальствованіе въ цѣпи раздѣляется между двумя старшими начальниками.

Итальянскій уставъ, при той густотѣ, которую имѣетъ цѣпь съ самаго начала, допускаетъ усиленіе ея лишь посредствомъ удлинненія одного или обоихъ фланговъ; «вдвиганіе» же въ цѣпь онъ разрѣшаетъ лишь въ видѣ цѣльныхъ отдѣленій, и то въ томъ только случаѣ, если между разсыпанными въ цѣпь образовались интервалы большіе, нежели положено по уставу ($4\frac{1}{2}$ шага).

Англійскій уставъ допускаетъ простое вдвиганіе людей изъ подкрѣпленія въ интервалы цѣпи; но предпочитаетъ подводить подкрѣпленіе, построенное въ одну шеренгу, къ густой линіи стрѣлковъ, образуя изъ него вторую шеренгу полуразомкнутой цѣпи.

Замѣтимъ при этомъ, что англійскій уставъ — единственный, признающій полуразомкнутый (офен) строй: люди, оставаясь въ рядахъ, въ этомъ строю (at halfarm intervall), стоятъ въ двухъ шагахъ другъ отъ друга.

6) Всѣ уставы содержатъ довольно однородныя правила для сокращенія уже разсыпанной цѣпи и для смѣны ея свѣжею частью; въ бою это едва ли окажется удобоисполнимымъ; такъ на это дѣло и смотритъ большинство уставовъ, особенно австрійскій, прямо оговаривающій, что подобное сокращеніе или смѣна возможны лишь внѣ непріятельскаго огня.

7) Самое рѣдкое разнообразіе, конечно, является въ правилахъ, даваемыхъ разными уставами для дѣленія и дѣйствія роты, ведущей самостоятельный бой.

Относительно наступательнаго боя *Германскій уставъ* выражается вполне условно; не давая нигдѣ положительныхъ правилъ, онъ ограничивается перечисленіемъ разныхъ видовъ строя, которые могутъ быть

употребляемы въ бою. Между ними мы отмѣтимъ: атаку *развернутымъ фронтомъ*, атаку *одной, или двумя колоннами*, въ послѣднемъ случаѣ съ цѣпью въ интервалѣ или безъ нея, и наконецъ *атаку цѣпью*.

Уставъ предоставляетъ выборъ того или другаго строя тактическому смыслу начальника и лишь даетъ ему нѣкоторыя директивы относительно дальнѣйшихъ дѣйствій, послѣ того, какъ будетъ набранъ тотъ или другой видъ строя.


Относительно дробленія роты, уставъ лишь опредѣляетъ, что по сигналу «разсыпаться», если не будетъ особаго приказанія, выходить въ цѣпь одинъ полувзводъ, преимущественно изъ стрѣлковаго взвода. Далѣе уставъ говоритъ, что за линіей стрѣлковъ должны слѣдовать сомкнутыя поддержки: достаточно близко, чтобы быстро подкрѣплять цѣпь, возможно скрытно, чтобы не терпѣть отъ огня неприятеля.

На ученьи дистанція поддержекъ отъ цѣпи—около 150 шаговъ.

Если цѣлый взводъ въ цѣпи, то остальная рота играетъ роль его поддержки.


Австрійскій уставъ тоже предоставляетъ начальнику большую инициативу; однако онъ уже опредѣленнѣе говоритъ, что рота должна имѣть свою *цѣпь, линію поддержекъ* и *резервъ*, причемъ для образованія первыхъ двухъ частей можетъ быть употреблено 2—3 взвода, и въ резервъ должно оставаться не менѣе одного взвода. Въ цѣпь предоставляется рассыпать, по усмотрѣнію начальника, цѣлые взводы или фланговыя части ихъ. Удаленіе резерва отъ цѣпи не опредѣлено, а относительно поддержекъ сказано, что онѣ отъ нея должны быть не дальше 100 шаговъ.

Французскій уставъ къ вопросу относится гораздо опредѣленнѣе нежели приведенные два устава. Онъ прямо предписываетъ, какъ «formation de combat», построеніе роты въ три линіи: одинъ взводъ (section) образуетъ цѣпь; другой, обыкновенно изъ той же полуроты (peloton), поддержку (renfort), а два остальные взвода—резервъ (soutien). Какъ наибольшій предѣлъ дистанцій между тремя линіями опредѣлено: отъ цѣпи до поддержекъ 225 шаговъ (150 метр.), отъ поддержекъ (renfort) до резерва (soutien) 450—525 шаговъ (300—350 метр.).




Головной взводъ, идущій въ цѣпь, расходится въ стороны, причѣмъ однако занимаетъ фронтъ не длиннѣе 300 шаг. (200 метр.); при этомъ отдѣленія остаются сомкнутыми и лишь высылаютъ впередъ по два человѣка патрульныхъ, (éclaireurs) для образованія весьма рѣдкой цѣпи; лишь съ приближеніемъ къ непріятелю, когда понадобится усилить огонь, рассыпается цѣпь (Chaîne des tirailleurs).

Свади вдвигается, по мѣрѣ надобности, поддержка (Renfort), а иногда еще и часть резерва (Soutien); наконецъ, когда настанетъ удобная минута, резервъ (soutien), при помощи цѣпи, производитъ атаку, цѣлью которой можетъ быть: или овладѣніе непріятельскою позиціею, или лишь занятіе на пути къ ней мѣстнаго предмета, служащаго какъ бы «этапомъ», съ котораго впоследствии точно также продолжается движеніе впередъ.



И въ *Итальянскомъ* уставѣ мы находимъ довольно опредѣленные правила для построенія роты къ атакѣ. Такъ какъ цѣпь уже съ самаго начала высылается самая густая, то для образованія ея и ближайшихъ ея поддержекъ поступаютъ слѣдующимъ образомъ: два взвода выдвигаются впередъ, причѣмъ они строятся рядомъ; въ цѣпь (Catena) высылаются наружные полу взводы («Squadre di destra» — правый и «di sinistra» — лѣвый); внутренніе полу взводы образуютъ поддержку (rinforzo), тогда какъ два остальные взвода составляютъ резервъ (sostegno). Высланные въ цѣпь два полу взвода оставляютъ между собою такой интервалъ, чтобы поддержка могла, въ случаѣ надобности, удлинить внутренніе фланги цѣпи. Дистанція поддержекъ отъ цѣпи не должна быть болѣе 225 шаговъ (150 метр.); а резервы (sostegno) отъ поддержки (rinforzo) не болѣе 450 шаговъ (300 метр.).

Фиг. III.



Англійскій уставъ, при слабости своихъ ротъ, которымъ только въ видѣ исключенія придется дѣйствовать самостоятельно, допускаетъ лишь дѣленіе ихъ на двѣ части: густую цѣпь (по два шага на челов.), изъ одной полуроты (leading half—compagnie) и поддержку изъ другой (rear half—compagnie) слѣдующей шагахъ въ 200—270 (150—200 ярдовъ) за цѣпью.

Само собою понятно, что всѣ уставы, даже тѣ, которые даютъ наиболѣе опредѣлительныя правила для построенія боеваго порядка, допускаютъ отъ нихъ уклоненія, вызываемыя обстановкою. Такъ, напримеръ, они разрѣшаютъ: вмѣсто трехъ линій имѣть лишь двѣ; рассыпать въ цѣпь большую часть (до $\frac{3}{4}$) роты; даже допускается рассыпаніе всей роты, причѣмъ назади остаѣтся лишь самая незначительная поддержка, играющая здѣсь исключительно роль сборной точки.

Всѣ уставы признаютъ необходимость имѣть въ бою, безразлично будетъ ли онъ наступательный, оборонительный, или демонстративный:

«первоначально болѣе рѣдкую цѣпь стрѣлковъ съ тѣмъ, чтобы она была усилена впоследствии, во время боя, сообразно его требованіямъ;

дальше всѣ уставы признаютъ неудобнымъ, если подобнымъ усиленіемъ цѣпи будетъ уничтожена (внѣшняя) связь между подразделениями одной и той же части.

Мы видѣли, что разные уставы пользуются двоякаго рода средствами для того, чтобы, если и не устранить подобный разрывъ частей, то, по крайней мѣрѣ, ослабить его значеніе. Одно изъ этихъ средствъ—сохраненіе въ сборѣ дробныхъ строевыхъ единицъ—не устраняетъ разрыва болѣе крупныхъ частей; другое средство—рассыпаніе съ самаго начала густой цѣпи—также неудобно. При томъ, примѣненіе какъ того, такъ и другаго способа весьма легко можетъ побудить къ рассыпанію съ самаго начала боя большого числа стрѣлковъ, нежели требуется обстановкою, вслѣдствіе чего напрасно затруднится управленіе частью.

Эту тройную опасность (слишкомъ много стрѣлковъ, слишкомъ густая цѣпь, разрывъ частей) легче всего можно бы обойти, принявъ за основное уставное правило, что каждое подкрѣпленіе стрѣлковой цѣпи слѣдуетъ брать:

для сгущенія цѣпи изъ той же боевой единицы, изъ которой разсыпана цѣпь; для удлиненія же изъ другой.

II. Баталіонъ.


Выше замѣчено, что всѣ уставы признаютъ тактическую самостоятельность роты и даютъ болѣе или менѣе подробныя правила для дѣленія и дѣйствія отдѣльныхъ ротъ; но полное понятіе о тѣхъ возрѣніяхъ на бой пѣхоты, которыхъ придерживаются въ разныхъ арміяхъ, дадутъ намъ постановленія, касающіяся дѣйствія отдѣльнаго баталіона. Баталіонъ въ рукахъ своего командира во всѣхъ арміяхъ получаетъ значеніе не только простаго сочетанія самостоятельныхъ ротъ, но онъ является тѣсно-слоченною тактическою единицею.

1) *Германскій* уставъ для боя баталіона опять даетъ скорѣе инструкцію, нежели какія-либо обязательныя правила; во всякомъ случаѣ онъ рекомендуетъ дѣленіе баталіона, построенаго въ колонну изъ середины, на двѣ линіи. Вотъ что онъ говоритъ по этому поводу:

«Если баталіонъ, высланный въ цѣпь 1-й и 4-й стрѣлковые взводы, будетъ принужденъ еще болѣе усилить свою цѣпь, то онъ выдвигаетъ впередъ, въ первую линію, тѣ роты, отъ которыхъ были высланы стрѣлковые взводы; затѣмъ двѣ остальные роты образуютъ вторую линію, причѣмъ онѣ или остаются въ совокупности, или разводятся за фланги цѣпи.

«Подобное построеніе даетъ баталіону возможность завязать и выдержать, какъ наступательный, такъ и оборонительный бой въ порядкѣ, очерченномъ въ предъидущемъ § устава. Строй этотъ имѣетъ должную глубину и первая линія даетъ средства для высылки сильной цѣпи стрѣлковъ, тогда какъ вторая служитъ резервомъ. Въ виду непріятеля, величина дистанцій будетъ зависѣть отъ обстоятельствъ, но на учебномъ плацу слѣдуетъ принять за правило, чтобы дистанція

Фиг. IV.



2-й линіи отъ 1-й была около 150 шаг.
1-й » » поддержекъ . . . 100 »
и наконецъ поддержекъ отъ
цѣпи 150 »

такъ что цѣпь отъ 2-й линіи
будетъ удалена на 400 шаг.
Однако и эти дистанціи могутъ быть
увеличены, смотря по заданію для
ученья.

«Если баталіону, построенному въ такомъ порядкѣ, придется вести атаку въ штыки, то она можетъ быть произведена различно: однѣми ротами 1-й линіи, за которыми въ видѣ поддержки слѣдуетъ 2-я линія, или ротами 2-й линіи, причѣмъ къ нимъ пристраиваются роты 1-й линіи, которыя для этого могутъ: или начать движеніе тогда, когда съ ними поравняется 2-я линія; или, начавъ движеніе одновременно съ нею, направиться на фланги непріятельскаго расположенія; или, наконецъ, 2-я линія, давъ выдвинуться 1-й, слѣдуетъ уступами позади, прикрывая ея фланги. Роты 2-й линіи могутъ наступать или въ совокупности (полубаталіономъ), или отдѣльно. Иногда можетъ встрѣтиться надобность, чтобы обѣ роты 1-й линіи, получая различныя назначенія, дѣйствовали различно. Цѣль, пристроившись къ флангамъ своихъ ротъ, участвуетъ въ атакѣ. Если при этомъ въ цѣли еще окажутся интервалы, то роты 2-й линіи могутъ выслать въ цѣль еще по полувзводу или взводу».

Приведенная ниже характеристика дѣйствій баталіона, согласно духу всего устава, даетъ лишь общія указанія. Вотъ подлинныя его слова:

«Изложенныя замѣчанія имѣютъ цѣлью лишь охарактеризовать самыя простыя боевыя положенія, причѣмъ построенія, приведенныя въ § 111-мъ, вмѣстѣ съ тѣмъ указываютъ, какъ слѣдуетъ «подготовлять» войска для боя, чему ихъ слѣдуетъ учить. Дальнѣйшее уставное опредѣленіе строя неудобно, такъ какъ нѣтъ возможности предусмотрѣть все случаи и притомъ пришлось бы опасаться, что начальникъ въ бою станетъ больше заботиться о соблюденіи уставной формы, нежели о достиженіи поставленной цѣли».

Изъ слѣдующихъ затѣмъ замѣчаній для насъ особенно интересны слѣдующія:

«Когда пѣхотѣ приходится наступать, ей слѣдуетъ предварительно ослабить непріятельскій огонь, выдвинувъ для этого свою цѣль возможно ближе къ непріятелю.

«Для достиженія поставленной цѣли необходимо располагать достаточными силами, такъ какъ неудача не только приводитъ къ лишнимъ потерямъ, но, кромѣ того, еще подрываетъ нравственную силу части.

«Часть, высланная для огнестрѣльнаго боя съ непріателемъ, должна пользоваться всеми закрытіями, представляемыми мѣстностью, и т. д.

«Въ большинствѣ случаевъ частныя начальники головныхъ частей лучше всего видятъ: гдѣ и какъ можно завладѣть впереди лежащимъ участкомъ мѣстности; а потому, какъ только они ввязались въ дѣло

съ непріятелемъ, имъ предоставляется дѣйствовать подъ собственною отвѣтственностью.

«Какъ только будетъ замѣчено, что на какомъ-либо пунктѣ непріятельская пѣхота потрясена дѣйствіемъ нашего огня, стрѣльковая цѣль съ ближайшими своими поддержками (которыя для этого должны находиться возможно ближе къ ней) производить на этотъ пунктъ быструю концентрическую атаку; послѣ удачной атаки, цѣль собирается въ сомкнутыя части; офицеры должны возможно скорѣе взять эти части въ свои руки, чтобы имѣть возможность отразить всѣ контръ-атаки противника.

«Во время атаки, части, оставшіяся назади и не участвовавшія въ атакѣ, все-таки быстро двигаются впередъ, чтобы отвлечь на себя часть огня и вниманія непріятели и чтобы сблизиться съ боевыми линиями; по окончаніи атаки онѣ должны быть готовы уничтожить, при помощи боевыхъ линій, штыками и массивованнымъ огнемъ, всѣ попытки непріятели вновь завладѣть потеряннымъ пунктомъ. Въ эти минуты боевыя линіи сообразуются въ своихъ дѣйствіяхъ съ резервомъ и вообще съ подходящими крупными частями, не разстроенными предъидущимъ боемъ».

2) *Австрійскій* уставъ въ самомъ широкомъ смыслѣ признаетъ самостоятельность ротъ въ составѣ баталіона. За исходную точку баталіоннаго устава берутся слѣдующія построенія ротъ: одна возлѣ другой 1) въ развернутомъ строю, 2) въ колоннахъ съ интерваломъ въ три шага и 3) въ колоннахъ, съ интерваломъ, необходимымъ для развертыванія, съ прибавкою трехъ шаговъ. Всѣ движенія роты производятся по командѣ ротнаго командира, и она въ баталіонномъ строю получаетъ названіе по мѣсту, которое въ данный моментъ занимаетъ (правофланговая, правая средняя, лѣвая средняя и лѣвофланговая роты).

Совершенно естественнымъ слѣдствіемъ подобной основной мысли является то, что въ уставѣ всѣ замѣчанія о боѣ сведены въ одну главу, въ которой излагаются принципы атаки и обороны, независимо отъ силы и величины тактическихъ единицъ; затѣмъ, о дѣйствіи въ бою баталіоновъ и полковъ сдѣлано лишь нѣсколько общихъ замѣчаній. Въ этой «инструкціи» говорится вообще слѣдующее:

«Веденіе боя не должно быть пассивнымъ; начальникъ не долженъ ожидать успѣха отъ одного слѣпаго соблюденія уставныхъ правилъ».

Далѣе уставъ говоритъ:

«Начальникъ указываетъ своимъ подчиненнымъ цѣль боя и сообщаетъ имъ, какъ онъ предполагаетъ его вести.

«Подчиненные должны стараться дѣйствовать въ духѣ отданной диспозиціи, но затѣмъ обязаны уклоняться отъ нея, если обстановка окажется иною, нежели ее предполагалъ высшій начальникъ, отдавая свои приказанія и проч.

«Особенное значеніе имѣетъ должное употребленіе огня.

«Войска, разъ вошедшія въ бой, остаются въ немъ до конца боя или до полного ихъ изнеможенія».

Затѣмъ далѣе:

«Передъ каждой атакой слѣдуетъ принимать мѣры къ тому, чтобы въ ней могли участвовать всѣ имѣющіяся силы. Подкрѣпленія всякаго рода должны быть вводимы такъ, чтобы они вступали въ дѣло своевременно, а не тогда уже, когда головныя части будутъ отброшены.

«На пункты атаки слѣдуетъ предварительно сосредоточивать превосходный огонь; атака же штыками должна быть ведена лишь послѣ должной подготовки ея огнемъ, или при нечаянномъ нападеніи.

«Инициатива атаки часто будетъ исходить отъ частныхъ начальниковъ головныхъ частей (иначе она производится по приказанію высшаго начальника)».

Для веденія баталіона въ бою, уставъ даетъ лишь общія указанія.

«Баталіонный командиръ назначаетъ нѣсколько ротъ, которыя дѣлятся на цѣпь и на линію поддержекъ, образуя первую линію, или *линію огня баталіона*, для которой остальные роты служатъ резервомъ.

«Резервъ вводится въ дѣло тогда, когда линія огня, не смотря на напряженіе всѣхъ своихъ силъ, оказывается слишкомъ слабою для достиженія заданной цѣли; при этомъ резервъ весь, или по частямъ, вводится въ цѣпь для усиленія ея огня.

«Если огонь заставитъ непріятеля оставить свою позицію, то немедленно слѣдуетъ занять и преслѣдовать противника огнемъ.

«Если непріятель держится на своей позиціи, но почему либо будетъ замѣчено, что онъ ослабленъ или потрясенъ, и не будетъ въ состояніи устоять противъ рѣшительнаго наступленія, то слѣдуетъ вести атаку.

«Атака вообще производится цѣпью, поддержанною ротными или баталіонными резервами».

3) Въ противоположность приведеннымъ двумъ уставамъ, дающимъ даже для веденія атаки лишь общія указанія, французскій уставъ и здѣсь даетъ подробныя правила, не выдавая, впрочемъ, уставный *«formation de combat»* за безусловно лучшій боевой порядокъ.

Французскій баталіонъ, по правиламъ, долженъ развертываться въ разстояніи двухъ верстъ (2,000 метр.) отъ непріятеля; первоначальный глубокой строй обыкновенно имѣеть видъ: или «*colonne double*» (колонны изъ середины), или линіи ротныхъ колоннъ; изъ него выдвигаются впередъ двѣ роты, которыя по описанному выше способу образуютъ линіи цѣпи, поддержекъ и резервовъ («*chaîne*», «*renforts*» и «*soutiens*») позади ихъ, шагахъ въ 750 (500 метр.) отъ резервовъ («*soutiens*»); остальные двѣ роты становятся въ общемъ резервѣ.

Фиг. V.

Éclair.

Tirail.

Renf.

Sout.

225 ш.

450 ш.

Reserve.

Цѣпь («*chaîne*»), по правиламъ, слѣдуетъ разсыпать лишь въ 1,200 шаг. (800 метр.) отъ непріятеля, а до тѣхъ поръ отдѣленія («*escouades*») слѣдуютъ сомкнутыми за своими патрулями («*éclairieurs*»); на названной дистанціи отдѣленія рассыпаются въ цѣпь, но лишь патрули («*éclairieurs*»), идущіе впереди ея, открываютъ огонь. Шагахъ въ 900 (600 метр.) отъ противника, обѣ эти линіи сливаются и огонь открывается по всему фронту; цѣпь, по мѣрѣ надобности, усиливается изъ поддержекъ («*renforts*»); дальнѣйшее наступленіе должно производиться перебѣжками. Подъ конецъ боя резервы («*soutiens*») вдвигаются цѣпью, или по частямъ, въ линію огня, для того, чтобы изъ сплошной линіи стрѣлковъ развить возможно сильнѣйшій огонь. Длина цѣпи не должна превышать 1½ баталіонныхъ фронта.


По мѣрѣ израсходованія поддержекъ («*renforts*») ихъ замѣняютъ резервы («*soutiens*»), а на ихъ мѣсто выдвигается рота изъ резерва.

Уставъ требуетъ, чтобы передъ производствомъ атаки, въ теченіе нѣсколькихъ минутъ поддерживался цѣпью усиленный огонь. Затѣмъ, для веденія атаки слѣдуетъ пользоваться той частью, который даетъ цѣпи *третья* рота,

подводимая для этого изъ резерва. Ведется атака лишь тремя ротами, а четвертая остается въ резервѣ. Лишь въ томъ случаѣ, если разстояніе до непріятеля весьма значительно (и слѣдова-

тельно приходится останавливаться по пути), это первое наступле-
 ніе служитъ для возможно большаго сближенія съ непріятелемъ, а
 для производства рѣшительной атаки вводится въ бой и 4-я рота, ко-
 торая при этомъ тотчасъ должна быть замѣнена другою частью изъ
 (полковаго, отряднаго....) резерва. Уставъ предписываетъ, немедленно
 по занятіи непріятельской позиціи, принимать мѣры для отраженія
 всякой контръ-атаки («retour offensif») со стороны противника.

Фиг. VI.




4) Нынѣ дѣйствующій *италианскій* уставъ подлежитъ, правда, замѣнѣ дру-
 гимъ, но вѣроятно не будетъ подверг-
 нутъ существеннымъ измѣненіямъ; онъ
 также даетъ довольно опредѣленные
 правила для построенія баталіона къ
 атакѣ.

Двѣ фланговые роты баталіона, вы-
 двинутыя въ первую линію, рассыпаютъ
 цѣпь съ ея поддержками, какъ то выше
 было описано; за ними, шагахъ въ 300
 (200 метр.), слѣдуютъ двѣ прочія роты,
 обыкновенно вмѣстѣ. полубаталіономъ,
 въ видѣ баталіоннаго резерва (grosso),
 идущаго въ атаку въ сомкнутомъ строю,
 непосредственно за стрѣлковою цѣпью.


Цѣпь не должна быть длиннѣе раз-
 вернутаго фронта баталіона.

Фиг. VII.



5) *Англійскій* уставъ дѣлитъ, какъ
 уже было упомянуто, баталіонъ на два
 полубаталіона, которые двигаются въ
 атаку: или рядомъ, на интервалахъ раз-
 вертыванія (Line-formation), или одинъ
 за другимъ (Flank-formation), причемъ
 задній слѣдуетъ уступомъ повади угро-
 жаемаго фланга передняго полубаталіона.

Фиг. VIII.



Полубаталіоны строятся справа или слѣва въ «quarter column», въ которой роты стоятъ развернутымъ фронтомъ одна за другой. По командѣ «Form to attack», въ каждомъ полубаталіонѣ двѣ головныя роты выходятъ впередъ и высылаютъ по одной полуротѣ въ цѣль (изъ колонны справа—правыя полуроты, изъ колонны слѣва—лѣвыя); обѣ полуроты рассыпаются рядомъ; длина цѣпи равна длинѣ развернутаго фронта полубаталіона; остальные двѣ полуроты располагаются рядомъ, въ двухшереножномъ, полуразомкнутомъ строю, за серединою своихъ стрѣлковъ.

Построенныя такимъ образомъ двѣ головныя роты образуютъ «attacking line», за которою въ 270—400 шаг. (200—300 ярдовъ) слѣдуютъ прочія двѣ роты (въ шести-ротныхъ баталіонахъ—всего 1 рота) въ произвольномъ строю въ качествѣ поддерживающей линіи («supporting line»).

Рассыпанныя въ цѣль полуроты высылаютъ (подобно французскимъ «éclaireurs») по 2—3 человека въ дозоръ (scouts), впередъ шаговъ на 135—200 (100—150 ярдовъ).

Шагахъ въ 675 (500 ярд.), цѣль должна догнать «scouts» и затѣмъ открывается огонь, начинается наступленіе перебѣжками и, въ случаѣ надобности, выдвигается на усиленіе цѣпи одна изъ поддержекъ (rear half-company).

Шагахъ въ 400 (300 ярд.) отъ непріятеля, вся или часть «supporting-line» можетъ быть двинута на усиленіе «attacking-line» (въ качествѣ «второй шеренги ея»), чтобы дать ей возможность подойти къ непріятелю шаговъ на 135 (100 ярд.), съ какого разстоянія уже предпринимается рѣшительная атака (1).

III. Дѣйствія нѣсколькихъ баталіоновъ.

Въ этомъ отношеніи во французской и италіанской арміяхъ нѣтъ новыхъ постановленій. Австрійскій уставъ ограничивается краткимъ за-

(1) Изъ этого видно, къ какимъ неестественнымъ боевымъ порядкамъ приводятъ несообразныя организація и дѣленіе войскъ.

мѣчаніемъ, что полку «обыкновенно» придется вести бой, имѣя два баталіона въ первой линіи и одинъ во второй. Германскій уставъ, обходя молчаніемъ полкъ, въ основу устава кладетъ бригаду. Какъ правило, предлагается имѣть двѣ линіи (по одному полку), съ дистанціей между ними около 400 шаг.; но разрѣшается также вводить полки въ дѣло рядомъ другъ съ другомъ; имѣть вмѣсто двухъ—три линіи и проч. Рядомъ съ общей атакой всею бригадою, указана возможность атаки одною второю линіею, черезъ интервалы первой, такъ что и здѣсь уставъ предоставляетъ начальнику полную свободу выбора.

Болѣе подробныя правила даетъ англійскій уставъ (изд. 1876 г.); онъ говоритъ, что бригада изъ трехъ баталіоновъ должна имѣть (по возможности) два баталіона построенныхъ въ «flank-formation» для производства атаки, а третій баталіонъ держать назади, въ резервъ, построеннымъ въ «line-formation». Дистанція между линіями 665—800 шаговъ (500—600 ярд.). При четырехъ баталіонахъ, въ первую линію могутъ быть введены три, причемъ средній можетъ быть построенъ въ «line-formation».

Подобныя же правила даны для построенія къ атакѣ дивизіи изъ трехъ бригадъ (по 3—4 бат.); тутъ одну бригаду слѣдуетъ держать въ резервъ.

* *