



АТАКА ПѢХОТЫ ПО ОТКРЫТОЙ РАВНИНѢ.

Нѣмецкая литература начала разрабатывать труднѣйшій вопросъ *атаки позицїи по открытой мѣстности*. Нельзя не привѣтствовать поэтому перевода г. Левицкимъ брошюры начальника баварской стрѣлковой школы полковника Брейткопфа «Атака пѣхоты по открытой равнинѣ».

Интересъ, возбужденный ею въ нашей арміи, потребовалъ второго изданія; поэтому полагаю полезнымъ вызвать обмѣнъ взглядовъ, сосредоточивъ главное вниманіе на *техникѣ дѣла*, такъ какъ основныя положенія, по-моему, изложены съ достаточной убѣдительностью и ясностью въ этой небольшой, но весьма содержательной брошюрѣ, богатой примѣрами изъ данныхъ минувшей войны.

«Никакихъ постоянныхъ *формъ* для атаки не существуетъ, говоритъ Брейткопфъ, возможно лишь усвоеніе наиболѣе пѣлесобразныхъ *способовъ* атаки по различной мѣстности: въ равнинѣ, на горахъ, въ лѣсу, днемъ, ночью и проч.».

Идти атаковать въ лобъ по мѣстности, лишенной закрытій, придется постоянно, ибо, помимо естественныхъ условій, противникъ постарается всегда расчистить фронтъ позиціи. А безъ лобовой атаки вѣдь ни одинъ маневръ не удастся.

Перехожу теперь къ приемамъ атаки по открытой равнинѣ по *нѣмецкому* способу.

Съ 3.000 шаговъ (2 версты) роты высылаютъ рѣдкія цѣпи въ 25 человекъ (у нѣмцевъ это составляетъ $\frac{1}{3}$ взвода, а у насъ $\frac{1}{2}$ взвода), которые, разсыпавшись по всему фронту роты (210 шаговъ=75 метрамъ), стараются безъ огня дойти до первой стрѣлковой позиціи, въ 1 верстѣ отъ противника, гдѣ окапываются въ ожиданіи подкрѣпленій.

Затѣмъ роты высылаютъ еще 3—5 такихъ *пакетовъ* по 25 человекъ, слѣдующихъ на дистанціяхъ около 400 шаговъ линія за линіей (интервалъ разрыва шрапнели).

Часа черезъ два въ 1 верстѣ отъ обороняющагося накапливаются сильныя, густыя цѣпи, которыя сразу одновременно открываютъ сильнѣйшій ружейный огонь по всему фронту наступленія.

Ротные, баталіонные, полковые резервы до открытія цѣпью огня находятся внѣ ружейнаго огня (2 версты отъ противника и 1 верста отъ своихъ цѣпей) и только съ открытіемъ огня своей цѣпью постепенно и разными способами вступаютъ въ сферу огня и устраиваются на соотвѣтствующихъ дистанціяхъ за своими цѣпами.

Такое отставаніе (на 1 версту) резервовъ, допустимое въ періодъ подготовки атаки, никакой опасностью не грозитъ. Сильный огонь густыхъ цѣпей и примѣненіе лопаты даютъ полную гарантію невозможности неожиданныхъ атакъ съ фронта.

Крупнымъ недостаткомъ *нѣмецкаго* способа является полное переимѣшиваніе всѣхъ взводовъ, отдѣленій и звеньевъ въ цѣпи на той дистанціи (1.400—1.500 шаговъ), откуда нужно открыть сильный дисциплинированный огонь; вмѣстѣ съ тѣмъ управленіе огнемъ начальствующихъ лицъ крайне затрудняется наличиемъ сразу же *чужого состава* (взвода, отдѣленія и звена).

Управленіе по фронту такой длинной рѣдкой цѣпью (250—300 шаговъ) съ соблюденіемъ дистанціи въ глубину въ 400 шаговъ подъ огнемъ очень затруднительно.

Эти-то существенные недостатки, съ которыми пришлось столкнуться при испытаніи на практикѣ во время командованія моего полкомъ, привели меня къ выработкѣ слѣдующаго приема.

Основные идеи.

1) Накопиться на 1.400—1.500 шаговъ съ возможно меньшими потерями и открыть съ этой позиціи дѣйствительный, густой огонь сразу большимъ числомъ винтовокъ.


2) Цѣпь отпускается отъ резерва на 1.400—1.500 шаговъ, ибо контръ-атака при такой обстановкѣ мало вѣроятна. Ежегодникъ Лебеля справедливо говоритъ по этому поводу: «кто въ эпоху скорострѣльнаго оружія въ виду развернувагося и рѣшительно наступающаго противника вздумалъ бы среди бѣлаго дня перейти изъ оборонительнаго положенія во фронтальную контръ-атаку, тотъ создалъ бы самъ себѣ самое невыгодное положеніе, какое только можно себѣ представить. Во-первыхъ, онъ наткнется, по всей вѣроятности, на значительно сильнѣйшій фронтъ противника, нежели собственный; во-вторыхъ, онъ отказывается на все время атаки отъ огнестрѣльнаго дѣйствія своего оружія и, въ-третьихъ, онъ лишается во время контръ-атаки содѣйствія части своихъ силъ, препятствуя огнестрѣльному дѣйствію на ближайшія дистанціи съ заранѣе избранной и подготовленной уже позиціи».

3) Артилерійскому огню подставляются мелкія и рѣдкія цѣпи (10 шаговъ между людьми и не болѣе 30 человекъ сразу), убыточные для артилерійской стрѣлбы въ смыслѣ траты снарядовъ.

1. Техника наступленія роты (см. чертежъ стр. 66).

Рота сосредоточивается за послѣднимъ закрытіемъ передъ выходомъ на открытое мѣсто. Ротный командиръ, сообщивъ требуемое § 205 строевого устава, приказываетъ: «людей всѣхъ звеньевъ расчитать на номера и назначить по одному человекъ отъ взвода въ маяки». Въ первые номера и маяки выбираются лучшіе люди. Отъ cadaго изъ взводовъ *боевой части* командиры ихъ вызываютъ впередъ по отдѣленному съ первыми номерами звеньевъ («Отдѣленный командиръ перваго отдѣленія и первые номера звеньевъ впередъ»). Съ ними же выходятъ *четыре маяка* и собираются къ направляющему взводу. Эта рѣдкая цѣпь, рассыпаемая на интервалахъ 10 шаговъ между людьми на фронтѣ боевого порядка роты (250—300 шаговъ), *образуетъ первый ротный пакетъ*, который дѣлится на взводные.

Люди должны быть снабжены лопатами.



Командованіе этой *первой цѣпью* поручается офицеру или, въ случаѣ недостатка ихъ, подпрапорщику; взводами командуютъ отдѣленные (предваряютъ людей «слушать моей команды»). Начальникъ цѣпи, получивъ указаніе отъ ротнаго командира на какой предметъ держать направленіе, выбираетъ смышленнаго человѣка и назначаетъ его направляющимъ. Затѣмъ командуетъ: «маяки ко мнѣ» и назначаетъ имъ №№ 1, 2, 3, 4. Маякъ № 1-й ставится начальникомъ цѣпи лицомъ къ указанному предмету, послѣ чего онъ подаетъ команду, или же свистокъ и знакъ «впередъ».

Цѣпь выдвигается изъ-за закрытія бѣгомъ вся сразу или повзводно, глядя по обстановкѣ (сильный огонь или слабый, есть ли впереди малѣйшее закрытіе или нѣтъ и проч.).

Перебѣжки ведутся сначала всей цѣпью или повзводно.

Опытъ показалъ, что при перебѣжкахъ повзводно управленіе будетъ *тверже*, такъ какъ сборною цѣпью отъ взвода командуетъ *отдѣленный*, а не случайный старшій въ звенѣ; потери отъ артиллерійскаго огня будутъ *меньше*, такъ какъ на площади наступленія разбросаны короткія, рѣдкія цѣпи вмѣсто сплошнаго роя перебѣгающихъ людей, что произойдетъ при перебѣжкахъ звеньями. Маяки №№ 2, 3 и 4-й слѣдуютъ за направляющимъ человѣкомъ, отнюдь только не въ затылокъ, а въ расыпку. Маякъ № 2-й отсчитываетъ 400 шаговъ, останавливается, поворачивается лицомъ къ маяку № 1-й и быстро входитъ въ створъ *на предметъ направленія* по знаку рукой ротнаго командира (влѣво, вправо, стой), послѣ чего поворачивается опять лицомъ въ поле, залегаетъ и окапывается. Начальникъ первой цѣпи приказываетъ сниматься съ маяка № 2-й не раньше того, какъ удостовѣрится, что маякъ этотъ установился. Маякъ № 3-й, отсчитавъ свои 400 шаговъ, самъ входитъ въ створъ маяковъ №№ 1 и 2-й, обернувшись къ нимъ лицомъ, а затѣмъ также залегаетъ и окапывается. Начальникъ первой цѣпи провѣряетъ створъ и лишь послѣ этого приказываетъ сниматься съ маяка № 3-й. Съ маякомъ № 4-й поступаетъ также послѣ отсчета имъ 400 шаговъ и входа въ створъ маяковъ №№ 2 и 3-й.

Перебѣжку съ 4-го маяка на дистанцію 1.400—1.500 шаговъ, въ виду близости противника и сильнаго ружейнаго огня, уже выгоднѣе вести *звеньями* или *поодиночкѣ*.

По достиженіи перваго цѣпью дистанціи 1.400—1.500 шаговъ, люди залегаютъ и окапываются, обозначая собой фланги своихъ звеньевъ.

Занявъ позицію на 1.400—1.500 шаговъ, начальникъ первой цѣпи сигнализируетъ по маякамъ ротному командиру о своемъ прибытіи, маяки подають знакъ фуражкой, не поднимаясь во весь ростъ. Маяки остаются на мѣстахъ до конца боя и окапываются, что даетъ имъ возможность укрыться отъ огня *спереди* и быть лучше замѣтными для *сзади* идущихъ цѣпей.

Если маякъ будетъ убитъ или раненъ, то слѣдующая цѣпь выставляетъ на его мѣстѣ, не ожидая приказаній, своего чело-
вѣка.

Замѣтивъ сигнализацию маяковъ, ротный командиръ приказываетъ выпустить вторую цѣпь, составляемую такимъ же порядкомъ, какъ и первую, а именно: отъ cadaго взвода боевой части вызываются вторые отдѣленные командиры и вторые номера въ звеньяхъ. Очередная цѣпь заранѣе разсыпается на фронтъ боевого порядка роты, причеъ ею начальствуетъ одинъ изъ командировъ взводовъ боевой части. *Начальники цѣпей находятся при направляющемъ взводѣ*, направляющій чело-
вѣкъ котораго двигается по створу изъ маяковъ, а взводные держатся на флангахъ, ближайшихъ къ направляющему взводу.

Порядкомъ перебѣжекъ руководить начальникъ цѣпи, причеъ особое вниманіе онъ устремляетъ на соблюденіе дистанціи въ 400 шаговъ (глубина разрыва шрапнели) между своею цѣпью и сзади идущей. Достигнувъ маяка, онъ даетъ время всей цѣпи подбраться и только тогда приказываетъ начать новую перебѣжку. Когда послѣдніе люди уйдутъ съ линіи маяка, *начальникъ цѣпи приказываетъ маяку подать знакъ фуражкой*, что должно служить сигналомъ для начала перебѣжекъ *сзади идущей* цѣпи; этимъ способомъ обезпечивается необходимая шрапнельная распорка въ 400 шаговъ.

Пребѣжки ведутся въ цѣпи по возможности *разнообразно* съ предоставленіемъ самостоятельности взводамъ, дабы использовать малѣйшія складки мѣстности, затруднить пристрѣлку и проч. Съ послѣдняго маяка № 4-й выгоднѣе перебѣгать въ цѣпь *звеньями или поодиночкѣ*, чтобы накопленіе было незамѣтное и люди могли *впрныть* попасть въ свои, *отдѣленія и звенья*, для чего *взводнымъ и отдѣленнымъ иногда помахивать изъ цѣпи рукой*. Длину перебѣжекъ лучше доводить до предѣльныхъ 100 шаговъ, дабы ускорить накопленіе на дистанціи 1.500 шаговъ. Потери при этомъ не должны быть велики, ибо люди перебѣгаютъ на

интервалахъ, въ 10 шаговъ, на большомъ фронтѣ (до 300 шаговъ), представляя мелкія разбросанныя цѣли.

Замѣчено, что люди во время перебѣжекъ плохо соблюдаютъ интервалъ въ 10 шаговъ, жмутся по привычкѣ ближе другъ къ другу, и къ послѣдней перебѣжкѣ на дистанцію 1.500 шаговъ оказывалась нерѣдко густая цѣпь, вмѣсто рѣдкой съ интервалами для вливающихся ротныхъ пакетовъ.

Съ этимъ нужно крѣпко бороться путемъ выучки *длиннымъ перебѣжкамъ малыми частями, но съ большими интервалами между людьми.*

Ротный командиръ прибываетъ въ цѣпь, когда признаетъ нужнымъ. Взводъ резерва начинаетъ приближаться къ цѣпи, когда всѣ ротные пакеты волеются въ нее.

О началѣ движенія резерва ротный командиръ сигнализируетъ по маякамъ. Съ приближеніемъ ротнаго резерва не спѣшить, и вотъ почему: нужно дать цѣпи время съ 1.500 шаговъ ослабить огонь противника. Преждевременное подтягиваніе резерва вызоветъ лишь ненужныя потери отъ сильнаго ружейнаго огня непотрясеннаго еще противника. Взводъ резерва подходитъ къ цѣпи такими же пакетами. Линія маяковъ остается на все время боя, ибо по ней пойдутъ всѣ резервы, вливающіеся въ цѣпь и наступающіе за цѣпью. Тяжелый огневой бой истощитъ скоро не только баталіонные резервы, но и полковые. Продолженіемъ маяковъ при дальнѣйшемъ наступленіи служатъ цѣпочки между цѣпями и резервами всѣхъ видовъ (§ 202 строевого пѣх. устава).

II. Огонь.

Первая цѣпь должна по возможности избѣгать стрѣльбы, дабы не обнаружить себя и не терять времени, нужнаго для самоокапыванія.

Огонь до окончательнаго сосредоточенія трехъ взводовъ открывается лишь въ случаѣ необходимости, когда непріятель начинаетъ наносить сильныя потери. Вообще же, съ открытіемъ огня лучше не спѣшить, ибо шансы для борьбы на 1.400—1.500 шаговъ будутъ неравные: рѣдкая цѣпь у насъ, густая у противника, да еще въ окопахъ.

III. Пользованіе дозорами.

Если впереди роты имѣлись ея *дозоры*, то роль первой цѣпи можетъ быть возложена на нихъ, но дозорную цѣпь нужно *немед-*

ленно усилить соотвѣтствующимъ числомъ людей отъ каждаго взвода боевой части и выслать для командованія офицера.

При составленіи расчета объ усиленіи дозорной цѣпи ротному командиру слѣдуетъ имѣть въ виду, сколько дозоровъ должно остаться для наблюденія за флангами. Это зависитъ отъ положенія, занимаемаго ротой въ боевомъ порядкѣ: *рота дѣйствуетъ отдѣльно*—оставить два дозора, одинъ средній—въ цѣпь; *рота примыкаетъ къ флангу другой*—оставить одинъ дозоръ, два дозора въ цѣпь; *рота обрамлена съ обѣихъ фланговъ*—все дозоры могутъ быть посланы въ цѣнь.

Сравненіе нашей системы съ нѣмецкой.

У насъ.

1) Перебѣшиванія взводовъ, отдѣленій и звеньевъ нѣтъ. Каждый перебѣгаетъ и накапливается въ своемъ взводномъ участкѣ, разбираясь въ отдѣленіяхъ и звеньяхъ на послѣдней перебѣжкѣ на 1.400—1.500 шаговъ.

2) Цѣпью управляетъ взводный унтеръ-офицеръ, взводами—отдѣленные, а первой цѣпью офицеръ, причемъ они прибываютъ въ цѣпь немедленно и принимаютъ командованіе своими участками.

Очередныя цѣпи выускаетъ ротный командиръ. Такимъ образомъ, управленіе организовано какъ *по фронту*, такъ и *въ глубину* боевого порядка роты.

3) Движеніе происходитъ по створу маяковъ, вдоль котораго скользить направляющая часть цѣпей, что обезпечиваетъ правильность нацѣливанія.

4) Для соблюденія *шрапнельной распорки* (400 шаг.) установлены маяки съ сигнализацией по нимъ.

5) Для достиженія должной *глубкости цѣпи* взводамъ предоставляется полная самостоятельность перебѣжекъ въ предѣлахъ своего участка, но при непремѣнномъ условіи не насѣдать на впереди идущія цѣпи ближе 400 шаг., для чего и установлена сигнализациа по маякамъ.

6) Перебѣжки идутъ сборными единицами, но зато послѣ накопленія на 1.500 шаг. взводы, отдѣленія и звенья не перемѣшаны.

У нѣмцевъ.

1) Перебѣшиваніе въ цѣпи допускается въ началѣ боя, ибо пакеты высылаются не отъ всей боевой части роты, да и пере-

бѣжки идутъ не полными взводами, а $\frac{1}{3}$ взвода, т. е. удобство командованія цѣлью также не достигнуто.

Управление по фронту и въ глубину не разработано.

2) Маяковъ и сигнализаціи по нимъ *нѣтъ*, между тѣмъ нацѣливаніе съ 5.000 шаговъ, выдержка направленія и соблюденіе *шрапнельной дистанціи* въ 400 шаг. между идущими поддержками, полагаясь только на глазъ, дѣло трудное.

3) Дѣленія на взводные участки *нѣтъ*, что при длинномъ фронтѣ до 300 шаг. лишаетъ цѣль гибкости.

Выгоды системы маяковъ при наступленіи по открытой равнинѣ.

1) Накопленіе пакетами на дистанціи дѣйствительнаго огня (1.400—1.500 шаговъ) происходитъ на шрапнельной распоркѣ 400 шаговъ. Соблюсти ее людямъ на глазъ очень трудно, а особенно, съ приливомъ въ ряды запасныхъ.

2) Современный огонь отодвинулъ на открытой равнинѣ сферу нацѣливанія до 5 верстъ, и разсыпаніе цѣпей до 3.000 шаговъ, что крайне затруднило нацѣливаніе и выдержку направленія. Маяки облегчаютъ и то, и другое.

3) Линіи маяковъ, разбитыя въ боевомъ порядкѣ пѣхоты, облегчаютъ поддержаніе связи въ глубину; по маякамъ можно провести телефонъ, установить сигнализацію, всегда можно узнать, какія роты, баталіоны находятся въ боевой части, послать имъ приказанія и подкрѣпленія, которыя пойдутъ сразу въ желаемомъ направленіи безъ ерзаній и розысковъ по полю, съ опасностью попасть подъ фланговый огонь.

4) Маяки устраняютъ возможность столпленія, разрыва и заклиненія сосѣднихъ участковъ ротъ, вызывающихъ опасное сгущеніе подъ огнемъ.

Всякій будетъ наступать въ своемъ участкѣ, не распознаясь и не смыкаясь, что нынѣ особенно важно при расширившихся фронтахъ боевыхъ порядковъ.

Маяки будутъ выставляться 2-хъ видовъ.

а) Маяки *развѣдчиковъ*, обозначающихъ подступы къ флангамъ и къ центру даннаго участка позиціи.

Пробить ихъ на открытой равнинѣ едва ли удастся ближе 3.000 шаговъ.

б) Маяки, оставляемые первыми ротными пакетами, которые тѣснятъ одновременно дозоры противника, наблюдающіе мѣстность впереди позиціи.


Съ дистанціи 1.400—1.500 шаговъ пойдетъ уже *цѣпочка* между резервомъ и цѣпью, которая служить продолженіемъ линіи маяковъ по мѣрѣ сближенія съ противникомъ.

Ротные маяки остаются до конца боя безсмѣнно, образуя стержни наступающаго боевого порядка.

Маяки годятся и на *перестѣченной мѣстности*, гдѣ еще труднѣе держать направленіе, напримѣръ, при переходѣ балки, оврага, густой заросли и проч., когда цѣпь теряетъ изъ виду предметъ направленія. Здѣсь высылка впередъ маяковъ на противоположный край облегчитъ правильное нацѣливаніе при выходѣ вновь на открытое мѣсто. Нужны маяки и во время перехода цѣпями *открытыхъ гребней и высотъ*: выславъ скрытно впередъ одиночныхъ людей для нацѣливанія, роты перевалятъ опасный гребень пакетами бѣгомъ.

Нерѣдко приходилось видѣть полное неумѣніе наше переходить открытыя высоты. Роты вываливаютъ сразу густыя цѣпи, рѣзко обрисовываясь на гребнѣ сплошными заборами и служа хорошею цѣлью для шрапнели.

М. Сулькевичъ.



вс.