

ЗАМѢЧАНІЯ НА ПРОЕКТЪ

«Инструкціи для дѣйствія роты и баталіона въ бою».

Проектъ «Инструкціи для дѣйствія роты и баталіона въ бою», въ общихъ основаніяхъ, вполне отвѣчаетъ духу современной тактики, а потому мои замѣчанія будутъ касаться только нѣкоторыхъ въ немъ частныхъ измѣненій и дополненій.

Въ главѣ II. Начальникъ, отдавая приказанія для боя, долженъ опредѣлить не только цѣль дѣйствій, но и положеніе противника и положеніе сосѣднихъ частей своихъ войскъ; послѣднее, какъ показываетъ опытъ, часто упускается изъ вида и ведетъ къ немалымъ недоразумѣніямъ и безсвязности дѣйствій.

Для вполне успѣшнаго управленія ротой въ бою, ротному командиру необходимо назначить въ прикрытіе людей расторопныхъ и наметанныхъ еще въ мирное время для отчетливой передачи приказаній.

При большомъ протяженіи цѣпи и при пересѣченной мѣстности едва-ли начальникъ цѣпи можетъ вполне успѣшно руководить огнемъ цѣпи, а потому назначеніе рода стрѣльбы слѣдуетъ отдать въ руки командировъ взводовъ.

Въ главѣ III. Огонь залпами, на дистанціяхъ выше прямого выстрѣла, не отличается особой мѣткостью, да въ бою одновременно выстрѣловъ и трудно соблюсти, почему, на дальнихъ дистанціяхъ, залпамъ слѣдуетъ предпочесть бѣглый огонь, опредѣленнымъ числомъ патроновъ, открывая его по цѣлямъ болѣе существеннымъ. Огонь съ 1,500 шаговъ, открытый лучшими стрѣлками, при оборонѣ (когда дистанціи измѣрены и противникъ большею частью двинется открыто), будетъ весьма дѣйствительнымъ, и отъ него не слѣдовало бы отказываться.

Въ главѣ IV. Слѣдовало бы точнѣе опредѣлить, съ какого именно разстоянія ротные и баталіонные резервы, на мѣстности, не представляющей закрытій, должны быть въ развернутомъ строѣ.

Въ главѣ V. Безостановочность движенія важна для уменьшенія потерь отъ огня во всѣ періоды наступленія, но еще болѣе важнѣе

другой принципъ: это связь боевого порядка какъ по фронту, такъ и въ глубину, почему остановки при наступленіи будутъ необходимы для восстановленія связи; это обстоятельство слѣдовало бы особенно подчеркнуть, такъ какъ опытъ послѣдней войны и практика мирнаго времени указываютъ, что въ войскахъ вышеупомянутое существенное условіе искуснаго маневрированія мало соблюдается.

При нынѣшней дѣйствительности огня артилеріи, перестроеніе баталіоновъ въ ротныя колонны должно начаться по крайней мѣрѣ съ 5,000—4,000 шаговъ.

Въ «Инструкціи» не упоминается о необходимомъ требованіи отъ командировъ баталіоновъ и ротъ, чтобы передъ вступленіемъ во 2-й поясъ, они произвели тщательную рекогносцировку противника и мѣстности, дабы принять соответствующія мѣры для окончательнаго нацѣливанія своихъ частей на пунктъ атаки.

При изложеніи наступленія подъ огнемъ, слѣдовало бы упомянуть о весьма существенной обязанности начальниковъ: зорко слѣдить за тѣмъ, чтобы не упустить важной минуты, когда для цѣпи, истощенной физически и нравственно, потребуется новый толчокъ для движенія впередъ, влитіемъ въ нее свѣжихъ поддержекъ.

Указанія начальнику цѣпи для производства перебѣжекъ не мѣшало бы дополнить тѣмъ, что передъ перебѣжкой часть открываетъ бѣглый огонь, дабы, пользуясь дымомъ, скрытно достигнуть мѣста назначенія. Кроме того, въ пунктѣ пятомъ вышеупомянутыхъ указаній, слѣдовало бы добавить, что восстановленіе направленія цѣпи послѣ каждой перебѣжки необходимо, за исключеніемъ того случая, когда мѣстность не позволяетъ этого сдѣлать, и когда одинъ изъ фланговъ цѣпи подается впередъ для охвата.

Высылку сразу густой цѣпи, на дистанцію 800 шаговъ отъ противника, едва ли можно признать полезною, по слѣдующимъ причинамъ:

- 1) Такая цѣпь преждевременно подвергается потерямъ.
- 2) Усиленіе цѣпи во 2-мъ поясѣ дѣлается не только для завершенія промежутковъ, но и для нравственнаго возбужденія людей въ цѣпи, когда будетъ замѣтно колебаніе ихъ идти впередъ.
- 3) Густота цѣпи дѣлается не вездѣ одинаковою и зависитъ отъ цѣли дѣйствій и мѣстности, что окончательно выясняется только съ близкихъ дистанцій.

4) Огонь цѣпи во время быстраго наступленія мало дѣйствителенъ, а потому болѣе дѣйствительную ружейную подготовку слѣдуетъ признать на дистанціи прямого выстрѣла, для чего, въ этотъ періодъ

бол, и понадобится ступеніе цѣпи, до послѣдняго предѣла, свѣжими войсками.

Начало атаки съ разстоянія 200—150 шаговъ, въ особенности при открытой мѣстности, едва ли можно признать выполнимыми въ дѣйствительномъ бою, потому что всѣ операціи передъ атакой, какъ-то: усиленіе цѣпей, подтягиваніе резервовъ, обстрѣливаніе противника на такомъ близкомъ разстояніи, будутъ крайне затруднительны, а потому для начала атаки слѣдуетъ принять разстояніе въ 400—300 шаговъ.

Къ *главѣ V* необходимо добавить указанія о способѣ охватовъ фланга противника, а также о порядкѣ снабженія патронами во время боя.

Въ *главѣ VII*, при изложеніи отступленія съ позиціи участками, слѣдовало бы упомянуть, что выгоднѣе начинать отступленіе съ пунктовъ менѣе важныхъ для обороны.

Отступленіе производятъ шагомъ, во избѣжаніе суеты.

Позиція въ тылу, на случай отступленія, должна быть намѣчена заранее.

Въ *главѣ IX*, къ обязанностямъ прикрытія артилеріи слѣдовало бы отнести: въ случаѣ отступленія сошедшихъ частей, прикрытіе не должно отступать ранѣ снятія батареи съ позиціи; отбивъ атаку на батарею, прикрытіе не должно увлекаться преслѣдованіемъ.

К.

Г. Варшава. 22-го января 1879.