



## РУЖЕЙНЫЙ ОГОНЬ ВЪ БОЮ

по понятіямъ австрійской арміи.

(Продолженіе <sup>1)</sup>).

### Техника огня.

**В**ъ предыдущихъ главахъ были изложены официальные взгляды, принятые въ австрійской арміи въ отношеніи *техники* ружейнаго огня въ бою. Мы видѣли, что основнымъ требованіемъ является подчиненіе техники тактикѣ. Другими словами, тактика даетъ извѣстныя задачи техникѣ, которая не можетъ отказываться отъ выполненія ихъ, развѣ только онѣ окажутся совершенно несбыточными. Переходимъ теперь къ разсмотрѣнію взглядовъ на *технику* ружейнаго огня.

Каждый руководящій стрѣльбой, въ какомъ бы онъ чинѣ или званіи ни былъ, долженъ отдавать только тѣ приказанія, которыя безусловно необходимы; стрѣляющая часть признается тѣмъ лучше обученной, чѣмъ меньше она требуетъ распоряженій со стороны руководящаго огнемъ и чѣмъ рѣже этому послѣднему приходится вмѣшиваться въ стрѣльбу нижнихъ чиновъ.

Нѣкоторыя распоряженія и приказанія, какъ, напримѣръ, для открытія огня, неизбѣжны во всѣхъ случаяхъ, но, съ другой сто-

<sup>1)</sup> См. «Военный Сборникъ» 1908 г., № 12.

роны, иныя распоряженія могутъ оказаться излишними, благодаря хорошей подготовкѣ младшихъ начальниковъ и нижнихъ чиновъ и хорошему развитію у нихъ духа инициативы.

При распредѣленіи ролей команднаго персонала въ дѣлѣ управленія огнемъ, весьма трудно точно ограничить кругъ дѣятельности младшихъ начальниковъ. За ротнымъ командиромъ обыкновенно остается право отдать приказаніе для открытія огня. Въ дальнѣйшемъ ходѣ боя степень вліянія его на огонь роты будетъ зависѣть отъ обстановки. Если рота не находится подъ огнемъ, не разбросана, то ротный командиръ *иногда* окажется въ состояніи всецѣло сохранить управленіе огнемъ въ своихъ рукахъ. Обыкновенно же, послѣ открытія огня управленіе имъ переходитъ въ руки взводныхъ командировъ.

При дальнѣйшемъ ходѣ боя, при перебѣжкахъ мелкими участками цѣпи, при большомъ протяженіи по фронту и на открытой мѣстности сами взводные командиры не будутъ въ состояніи справиться съ огнемъ своихъ взводовъ; имъ придется ограничиться ближайшими къ нимъ участками цѣпи; такимъ образомъ, управленіе огнемъ частью переходитъ въ руки отдѣленныхъ начальниковъ. Наконецъ, наступаетъ моментъ, когда огонь переходитъ въ руки рядовыхъ, совершенно ускользя изъ рукъ начальника.

Отсюда ясно, что дѣйствительность огня стрѣляющей части зависитъ не столько отъ точнаго разграниченія обязанностей и правъ начальствующихъ лицъ, сколько отъ разумнаго отношенія, повиновенія и самостоятельности всѣхъ чиновъ этой части, до послѣдняго солдата.

Для облегченія отдачи приказаній и управленія огнемъ рекомендуется соответственнымъ образомъ распредѣлять въ строю нижнихъ чиновъ, а именно, ставить ненадежныхъ людей поближе къ унтеръ-офицерамъ, отличнымъ стрѣлкамъ и энергичнымъ рядовымъ.

Въ исключительныхъ случаяхъ, для выполненія спеціальной задачи, разрѣшается отличныхъ и перворазрядныхъ стрѣлковъ собирать въ особую команду, поручаемую выдающемуся руководителю огнемъ; таковы, напримѣръ, случаи удержанія важнаго опорнаго пункта при неимѣніи пулеметовъ; недостатокъ въ патронахъ, вынуждающій беречь каждый изъ нихъ или, наконецъ, небольшіе размѣры цѣлей, представляемыхъ противникомъ.

Управленіе огнемъ и отдача приказаній облегчается также въ томъ случаѣ, если руководящій правильно выберетъ мѣсто своего расположенія и поручитъ самому надежному унтеръ-офицеру управ-

леніе огнемъ на томъ участкѣ, который ускользаетъ изъ подъ его вліянія.

Строгое соблюденіе уставныхъ командъ надежнѣ всего обезпечиваетъ пониманіе отдаваемыхъ распоряженій, а потому отступать отъ устава разрѣшается только въ крайности.

Въ разгарѣ боя голосъ руководящаго стрѣльбой не можетъ покрыть собою грохота выстрѣловъ. Въ подобныхъ случаяхъ разрѣшается прибѣгать къ слѣдующимъ средствамъ:

Свистокъ, который слышенъ лучше всего; однако, частое пользование имъ можетъ легко привести къ недоразумѣніямъ, а на близкихъ разстояніяхъ громкій свистъ привлекаетъ на себя вниманіе противника.

Примѣненіе сигнальныхъ флаговъ для связи въ глубину даетъ хорошіе результаты, но ими нельзя пользоваться для передачи приказаній вдоль цѣпи.

Пользованіе ординарцами въ бою ограничено, въ особенности при передачѣ приказаній вдоль цѣпи, а потому иногда не остается иного средства, какъ передавать ихъ отъ стрѣлка къ стрѣлку. Если эта передача идетъ на словахъ, то она легко можетъ быть искажена; это замѣчаніе особенно важно для австрійской арміи, отличающейся крайнимъ разнообразіемъ племенного состава; кромѣ того, передаваемые донесенія или приказанія могутъ задержаться на какомъ нибудь убитомъ солдатѣ. Поэтому австрійцы совѣтуютъ передавать циркулярныя приказанія написанными.

Трудность установленія связи между стрѣлками и начальникомъ послѣ открытія огня вынуждаетъ заблаговременно знакомить рядовыхъ и унтеръ-офицеровъ съ задачей роты и растолковывать имъ, что отъ нихъ требуется; иначе нельзя требовать отъ нихъ разумнаго повиновенія и необходимой самостоятельности.

Съ особымъ спокойствіемъ, ясностью и опредѣленностью слѣдуетъ обозначать цѣли, а если нужно, то и распредѣлять участки ихъ между стрѣляющими частями, такъ какъ послѣ открытія огня едва ли уже удастся разсѣять недоразумѣнія, и во всякомъ случаѣ это потребуетъ значительнаго времени.

Рекомендуется, по возможности, вызывать впередъ младшихъ начальниковъ и лично указывать имъ цѣли, подлежащія обстрѣлу; при наступленіи для этого пользуются остановками, которыя приходится дѣлать при переходѣ съ одной позиціи на другую. При цѣляхъ, трудно видимыхъ, полезно передавать въ цѣпь бинокли.

Чѣмъ больше протяженіе по фронту стрѣляющей части, тѣмъ, при равныхъ прочихъ условіяхъ, труднѣе управлять огнемъ. По-

этому, чѣмъ слабѣе подготовлены нижніе чины и начальники, тѣмъ съ чисто технической точки зрѣнія, тѣснѣе должны быть расположены люди. Съ другой стороны, однако, это приводитъ къ увеличенію потерь. Какъ примирить эти два противорѣчія—рѣшаетъ въ каждомъ данномъ случаѣ руководящій огнемъ. Слѣдуетъ имѣть въ виду, что слишкомъ большое разбрасываніе стрѣлковой цѣпи, кромѣ вышеуказаннаго недостатка, приводитъ и къ скорому перемѣшиванію частей; создаются временныя отдѣленія или взводы, съ незнакомыми между собою начальниками и подчиненными.

Руководящій огнемъ обязанъ принимать во вниманіе время, необходимое для того, чтобы отданное имъ приказаніе дошло до стрѣлковъ и было ими усвоено. Иначе можетъ случиться, что цѣль уже исчезнетъ, пока онъ отдаетъ приказаніе, или огонь прекратится въ самый важный моментъ.

Личный примѣръ руководящаго стрѣльбой оказываетъ значительное содѣйствіе управленію огнемъ. Поэтому въ исключительныхъ случаяхъ ему разрѣшается взять ружье въ руки и произвести нѣсколько спокойныхъ, мѣткихъ выстрѣловъ.

### Подготовка къ открытію огня.

Чѣмъ лучше подготовлено открытіе огня, тѣмъ быстрѣе можно перейти на пораженіе.

Занимая заранѣе подготовленную позицію, можно, съ точки зрѣнія стрѣлковой техники, подготовить слѣдующее: опредѣлить разстояніе до выдающихся предметовъ или рубежей, во всѣхъ направленіяхъ; обозначить незамѣтно для противника дистанціи на мѣстности; опѣнить атмосферныя вліянія; опредѣлить вспомогательныя точки прицѣливанія и направленіе косоприцѣльныхъ выстрѣловъ для обстрѣливанія мертвыхъ пространствъ; и, наконецъ, перейти къ прочимъ работамъ по усиленію обороны, а именно: улучшенію обстрѣла, очищенію поля обстрѣла, устройству масокъ, закрытій, упоровъ для ружей, укрытыхъ ходовъ сообщенія, приспособленій для ночной стрѣлбы и проч.

При планомѣрной атакѣ заранѣе укрѣпленной позиціи можно въ періодъ развѣдки опредѣлить главныя дистанціи до противника, а также и подступы къ нему.

Во встрѣчномъ бою руководитель огнемъ можетъ иногда, въ ожиданіи боя, заблаговременно опредѣлить дистанціи до выдающихся пунктовъ, посредствомъ дальномѣра или на глазъ. Для этого рекомендуется посылать дальномѣрщиковъ съ передовыми частями колонны.

Въ соображеніяхъ, приводящихъ атакующаго къ рѣшенію открыть огонь, стрѣлковыя техническія условія обыкновенно не играютъ никакой роли; открыть огонь его побудитъ большею частью непріятельскій огонь, даже по такимъ цѣлямъ, которыя не общають большой дѣйствительности огня.

Обороняющійся долженъ при выборѣ времени открытія огня обращать на стрѣлково-техническія условія бѣльшее вниманіе, чѣмъ атакующій, хотя и здѣсь общая обстановка играетъ главную роль. Такъ какъ эта обстановка чрезвычайно разнообразна, то нельзя дать общаго руководящаго правила для открытія огня соотвѣтствующей силы. Вообще «соотвѣтствующая дѣйствительность огня» есть понятіе очень растяжимое, зависящее отъ того, чего собственно ожидаютъ отъ огня въ данномъ случаѣ.

Если, напримѣръ, обороняющійся хочетъ заманить наступающаго въ сторону отъ дороги, по которой онъ идетъ, на труднодоступную мѣстность, то здѣсь можетъ оказаться достаточной небольшая дѣйствительность огня; быть можетъ, уже одно паденіе роя пуль передъ головой колонны будетъ достаточно для достиженія этой цѣли.

Если, напротивъ, атакующій вступилъ въ сферу огня уже въ боевыхъ строяхъ, и обороняющійся хочетъ заставить его преждевременно начать перебѣжки и открыть огонь, то ему придется развить сильный и дѣйствительный огонь. При этомъ, конечно, очень большое значеніе имѣютъ и качества атакующихъ войскъ, такъ такъ одни и тѣ же результаты стрѣльбы, которые заставятъ одного противника остановиться и открыть огонь, могутъ принудить другого, напротивъ того, ускорить наступленіе.

Важную обязанность руководящаго огнемъ составляетъ убѣдиться передъ открытіемъ огня въ томъ, что передъ нимъ находится противникъ, а не свои войска.

### П р и с т р ѣ л к а .

Пристрѣлка назначается для опредѣленія соотвѣтствующей высоты прицѣла, а иногда и точки прицѣливанія, чтобы привести въ цѣль сердцевину снопа траекторій. Само собой разумѣется, что о систематической пристрѣлкѣ въ бою не можетъ быть и рѣчи. Въ большинствѣ случаевъ придется поспѣшить перейти на пораженіе, хотя бы и съ меньшими результатами, или даже сразу открыть огонь на пораженіе, удовольствовавшись слабыми результатами.

Если стрѣляющая часть находится въ дѣйствительномъ непріятельскомъ огнѣ, или если другія части обстрѣливаютъ ту же цѣль,

передача приказаній затруднена, то о пристрѣлкѣ въ полномъ смыслѣ слова нечего и говорить. Пристрѣлка зависитъ отъ возможности наблюденія паденія пуль по отношенію къ цѣли. Это достижимо при благопріятномъ грунтѣ, дающемъ пыль. Въ остальныхъ случаяхъ наблюденіе дѣйствія огня во многомъ зависитъ отъ того—находится ли цѣль на мѣстѣ или въ движеніи. Въ первомъ случаѣ, лежащіе люди, хотя и выведенные изъ строя, большею частью не измѣняютъ своего положенія, и потому наблюденіе очень трудно. Въ двигающихся цѣляхъ это облегчается явнымъ паденіемъ людей и лошадей.

Пристрѣлка производится залпами или одиночнымъ огнемъ. Залпы примѣнимы при достаточномъ числѣ стрѣлковъ и облегчаютъ наблюденіе за паденіемъ пуль.

При небольшомъ числѣ стрѣлковъ отдается преимущество частому одиночному огню. Залпы болѣе пригодны для первоначальной пристрѣлки передъ открытіемъ огня, тогда какъ по новымъ цѣлямъ, появляющимся во время боя, выгоднѣе пристрѣливаться одиночнымъ огнемъ. Иногда, при особенно благопріятныхъ условіяхъ мѣстности, можно опредѣлить высоту прицѣла нѣсколькими лучшими стрѣлками.

### Стрѣльба на пораженіе.

Если пристрѣлка производилась залпами, то, переходя на пораженіе, обыкновенно назначаютъ одиночный огонь. Большею частью вмѣстѣ съ этимъ производится и раздѣленіе огня вдоль всей обстрѣливаемой цѣли. Переходъ къ стрѣльбѣ на пораженіе облегчается тѣмъ, что неучаствующіе въ пристрѣлкѣ младшіе начальники и нижніе чины за это время присматриваются къ цѣли и готовятъ къ открытію огня (устройство на позиціи, упоры для ружей и т. п.).

При раздѣленіи огня можетъ оказаться необходимымъ для нѣкоторыхъ частей проверить и исправить назначенную высоту прицѣла; это часто случается при обстрѣливаніи длинныхъ фронтовъ, не параллельныхъ фронту стрѣлковъ,

Произвести пристрѣлку прежде, чѣмъ приступить къ стрѣльбѣ на пораженіе, не всегда бываетъ возможно, вслѣдствіе недостатка времени или вслѣдствіе боевой обстановки, а также, когда нельзя наблюсти паденіе пуль и дѣйствіе огня по цѣли.

Конечно, и въ данномъ случаѣ руководящій огонь долженъ стараться подобрать такую высоту прицѣла, которая позволитъ привести снопъ траекторій въ цѣль. Но на это можно рассчитывать

только въ томъ случаѣ, если глубина разсѣванія сердцевины снапа будетъ по меньшей мѣрѣ равняться величинѣ ошибки въ опредѣленіи разстоянія. Такъ какъ эти послѣднія бываютъ значительны, то иногда приходится намѣренно увеличивать глубину снапа, отказываясь отъ большей, но ненадежной дѣйствительности огня.

Иногда окажется достаточнымъ примѣнить вмѣсто одиночнаго огня залпы съ однимъ прицѣломъ, такъ какъ по опыту они даютъ бѣльшую глубину разсѣванія, чѣмъ одиночный огонь. Чаше же всего придется примѣнять 2 или 3 прицѣла.

Такимъ образомъ, руководящій огнемъ имѣетъ возможность получить снапъ траекторій желаемой глубины, хотя во всякомъ случаѣ за счетъ его плотности. Кто желаетъ примѣнить это средство, тотъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ долженъ уяснить себѣ, какъ величину вѣроятной ошибки въ опредѣленіи разстоянія, такъ и глубину снапа, и на основаніи этихъ соображеній опредѣлить разницу высотъ прицѣловъ. При стрѣльбѣ съ нѣсколькими прицѣлами сердцевины снаповъ должны захватывать одна другую, иначе нельзя быть увѣреннымъ въ хорошихъ результатахъ.

При обстрѣливаніи глубокихъ цѣлей, какъ-то: походныхъ колоннъ, войскъ, расположенныхъ въ дефиле, фланкируемыхъ боевыхъ порядковъ и проч., лучше стрѣлять съ однимъ прицѣломъ. Въ этихъ случаяхъ сосредоточенное дѣйствіе огня по одному участку цѣли обыкновенно производитъ бѣльшее впечатлѣніе, чѣмъ разбросанное дѣйствіе при примѣненіи двухъ прицѣловъ.

На войнѣ разсѣваніе пуль настолько увеличивается, что врядъ ли цѣлесообразно примѣнять двѣ высоты прицѣла; даже, напротивъ, въ серьезномъ бою руководящій огнемъ долженъ скорѣе стремиться къ сгущенію снапа траекторій, чѣмъ къ искусственному разжиженію его. Конечно, и на войнѣ могутъ быть случаи, когда величина разсѣванія пуль будетъ близка къ результатамъ стрѣльбы мирнаго времени, какъ, напримѣръ, при удачномъ ходѣ кампаніи, противъ худшихъ войскъ, когда стрѣляющая часть не находится подъ огнемъ и проч. Въ подобныхъ случаяхъ руководящій огнемъ обязанъ умѣть парализовать вредное вліяніе ошибокъ въ опредѣленіи разстоянія.

На это можно возразить, что если на войнѣ рѣдко приходится примѣнять стрѣльбу съ двумя прицѣлами, то и въ мирное время не слѣдуетъ ее практиковать. Это было бы справедливо, если бы въ задачи стрѣлковаго обученія мирнаго времени не входило также укрѣпленіе въ нижнихъ чинахъ и въ начальствующемъ персоналѣ

довѣрія къ хорошимъ качествамъ своего оружія и къ своему искусству.

Различныя высоты прицѣловъ распредѣляются или между взводами и отдѣленіями, или между шеренгами. Распредѣленіе прицѣловъ повзводно или между отдѣленіями практичнѣе, такъ какъ это облегчаетъ управленіе огнемъ, надзоръ за дѣятельностью младшихъ начальниковъ, контроль за нижними чинами и перемѣну высоты прицѣловъ.

Распредѣленіе высотъ прицѣловъ повзводно примѣняется, когда желаютъ сосредоточить огонь по узкой цѣли. Если же, напротивъ, предполагается обстрѣлывать широкую цѣль на всемъ ея протяженіи, то слѣдуетъ предпочесть распредѣленіе высотъ прицѣловъ между отдѣленіями. Объясняется это тѣмъ, что при стрѣльбѣ повзводно получается отдѣльный взводный снопъ траекторій, и нельзя поручиться за то, что фактически вся цѣль будетъ обстрѣлена; можетъ случиться, что цѣлые участки позиціи противника, по ширинѣ равные фронту взвода, будутъ не обстрѣлены. При распредѣленіи высотъ прицѣловъ между отдѣленіями, правда, создаются подобныя же условія, но не въ такихъ значительныхъ размѣрахъ, такъ какъ снопы отдѣленій болѣе перемѣшиваются между собою, и оставшіеся неза-  
тронутыми участки цѣпи противника получаютъ значительно меньшихъ размѣровъ.

Въ подобныхъ случаяхъ еще выгоднѣе шереножное распредѣленіе прицѣловъ, такъ какъ при этомъ фактически получается общій снопъ, довольно равномернo покрывающій всю цѣль; однако при этомъ получается возможность перепутыванія шеренгъ.

Можно также допустить раздѣленіе высотъ прицѣловъ между нижними чинами по разрядамъ стрѣльбы.

Какъ бы то ни было, руководитель долженъ въ каждомъ данномъ случаѣ самолично сообразить, что ему выгоднѣе. Въ началѣ стрѣльбы руководитель долженъ обратить особое вниманіе на провѣрку высоты прицѣла, для чего выгоднѣе сосредоточить огонь. Этотъ способъ надежнѣе всего обезпечитъ наблюденіе за результатами стрѣльбы, а слѣдовательно и дѣйствительность ея. Конечно, примѣнять его въ каждомъ случаѣ нельзя, такъ какъ бываютъ обстоятельства, заставляющія сразу раздѣлить огонь по всей цѣли.

Интенсивность огня зависитъ отъ числа стрѣляющихъ ружей и отъ скорости огня. Какъ ни желательно беречь патроны, все же нечего бояться ввести въ бой все наличное число ружей и выпустить большое количество патроновъ, если можно этимъ путемъ нравственно потрясти противника, а можетъ быть и уничтожить

его. Чтобы огонь достигъ своей цѣли, нужно, съ одной стороны, правильно использовать число имѣющихся въ распоряженіи ружей и ихъ скорострѣльность, а съ другой—умѣть достигнуть результатовъ съ наличнымъ числомъ патроновъ. Если интенсивность огня недостаточна для достиженія желаемого дѣйствія, то нужно или увеличить число ружей, или повысить скорость стрѣльбы.

Успленіе стрѣляющей части умѣстно въ томъ случаѣ, если руководящій огнемъ желаетъ повысить интенсивность огня на долгое время или когда нельзя ускорить огонь, потому ли, что предѣльная скорость его уже достигнута, или что частый огонь не отвѣчаетъ размѣрамъ цѣли и дальности разстоянія.

Командиры стрѣляющихъ и усиливающихъ взводовъ должны помогать другъ другу, чтобы усиливающіе взводы могли немедленно развить дѣйствительный огонь. Прибывшіе вновь взводные командиры принимаютъ мѣры къ цѣлесообразному распредѣленію своихъ взводовъ въ цѣпи, а командиры стрѣляющихъ взводовъ сообщаютъ имъ высоту прицѣла.

Увеличеніе скорости стрѣльбы даетъ возможность повысить интенсивность огня на короткое время и притомъ быстрѣе, чѣмъ при помощи вливанія поддержекъ. При этомъ снопъ траекторій дѣлается гуще и дѣйствительнѣе, хотя глубина разсѣиванія нѣсколько увеличивается. Кромѣ того, такое усиленіе огня иногда лучше достигаетъ цѣли, такъ какъ увеличиваетъ моральный эффектъ.

Каждый солдатъ долженъ самолично регулировать скорость своей стрѣльбы; было бы ошибочно требовать одинаковой у всѣхъ скорости, такъ какъ каждому человѣку присуща индивидуальная скорость, при которой онъ достигаетъ наилучшихъ результатовъ. Здѣсь оказываютъ вліяніе очень много факторовъ, изъ которыхъ достаточно привести разницу между солдатами дѣйствительной службы и запасными, или между отличными стрѣлками и стрѣлками 3-го разряда.

При опредѣленіи скорости огня солдатъ долженъ руководиться преимущественно дистанціей, размѣрами и видимостью цѣлей. Въ этомъ отношеніи руководители огнемъ обыкновенно должны вмѣшиваться только тогда, когда нижніе чины не принимаютъ во вниманіе новыхъ условій, опредѣляющихъ вѣроятность попаданія. Если, напримѣръ, противникъ обнаруживаетъ болѣе выгодныя цѣли, то, конечно, руководитель обязанъ обратить на это вниманіе стрѣлковъ. Другая данная при опредѣленіи скорости стрѣльбы заключается въ количествѣ имѣющихся у солдата патроновъ.

Очень часто тактическая обстановка требует повыше́нія скорости стрѣльбы, хотя бы цѣль не измѣнилась, напри́мѣръ, при подходѣ своихъ поддержекъ или при перебо́жжкѣ сосѣднихъ частей. Если даже и предположить, что нижніе чины настолько обучены, что могутъ сознательно отнестись къ такой перебо́жжѣ въ тактической обстановкѣ, то все-же руководитель обязанъ отдавать распоряженія для ускоренія огня, а затѣмъ для уменьшенія скорости его, когда данный моментъ миуетъ.

Если боевая обстановка или ограниченный запасъ патроновъ заставляютъ ослабить интенсивность огня, то этого можно достигнуть или уменьшивъ число ружей, или сокративъ скорость стрѣльбы. Первое средство примѣнимо, когда не стрѣляющіе люди могутъ укрыться или когда нужно образовать новый резервъ или-же, наконецъ, употребить свободныхъ людей на разрѣшеніе новой задачи.

Если интенсивность огня ослабляется только на короткое время и стрѣляющая часть должна оставаться въ готовности развить каждую минуту сильный огонь, то выгоднѣе уменьшить скорость стрѣльбы. Въ подобныхъ случаяхъ полезно сдѣлать перерывъ въ огнѣ, особенно если можно скрыть стрѣляющую часть отъ взоровъ и выстрѣловъ противника. Затѣмъ перерывы въ огнѣ назначаются также для того, чтобы успокоить солдатъ, или же для сбереженія патроновъ. Этими перерывами нужно пользоваться для уравненія и пополненія патроновъ, вливанія свѣжихъ силъ, распредѣленія нижнихъ чиновъ между взводами и отдѣленіями, а главное, чтобы подготовиться къ возобновленію огня. За противникомъ въ это время продолжаютъ наблюдать специально назначенные люди. Нѣкоторые совѣтуютъ поддерживать рѣдкій огонь только лучшими стрѣлками, но это можно рекомендовать только въ томъ случаѣ, когда можно быть увѣреннымъ, что это дастъ дѣйствительно хорошіе результаты. Иначе нѣтъ смысла подвергать лучшихъ стрѣлковъ большей опасности, чѣмъ худшихъ, такъ какъ это приведетъ только къ ослабленію боевой годности части.

### Сосредоточеніе и раздѣленіе огня.

Сосредоточивая огонь превосходнаго числа ружей на одной цѣли или на части ея, можно значительно усилить дѣйствительность огня и нерѣдко достигнуть частныхъ успѣховъ, изъ суммы которыхъ обыкновенно складывается общая побѣда.

О тактическихъ соображеніяхъ, руководящихъ такимъ сосредоточеніемъ, мы уже говорили выше. Въ техническомъ отношеніи

слѣдуетъ прежде всего имѣть въ виду, что сосредоточеніе огня дѣйствуетъ тѣмъ скорѣе и рѣшительнѣе, чѣмъ больше противникъ захваченъ врасплохъ и охваченъ стрѣлками. Это, съ одной стороны, требуетъ скрытной подготовки огня и быстроты выполненія его, а съ другой—использованія такихъ случаевъ, когда можно охватить противника.

Конечно, гораздо легче сосредоточить огонь, когда онъ еще не открытъ ни нами, ни противникомъ; труднѣе это выполнить, если своя часть уже стрѣляетъ, и ея огонь нужно быстро сосредоточить на какомъ нибудь участкѣ цѣли, или на вновь появившихся войскахъ противника; всего же труднѣе—подъ огнемъ противника и тѣмъ въ большей степени, чѣмъ жарче идетъ бой.

Къ трудности быстро направить огонь подавляющаго числа ружей на желаемую цѣль присоединяется и необходимость не оставлять, по возможности, ни одного участка боевой линіи противника безъ обстрѣливанія. Обыкновенно, одновременно съ сосредоточеніемъ огня на одномъ участкѣ приходится распредѣлять огонь по остальному фронту противника, такъ какъ иначе оставшіеся необстрѣлянными участки усилятъ свой огонь и могутъ свести на-нѣтъ результаты сосредоточенія огня.

Всего труднѣе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и важнѣе, сосредоточивать огонь въ періодъ перебѣжекъ и рѣшительнаго огневого боя. Поэтому эти вопросы слѣдуетъ разсмотрѣть болѣе подробно.

Вслѣдствіе крайняго разнообразія способовъ наступленія перебѣжками, распоряженія обороняющагося по сосредоточенію огня на перебѣгающихъ частяхъ также будутъ чрезвычайно разнообразны.

Пока на большихъ дистанціяхъ перебѣжки производятся сравнительно крупными частями, напримѣръ, ротами или взводами, то распоряженія по обстрѣливанію ихъ могутъ еще исходить отъ руководящихъ стрѣльбой.

Предположимъ, что непрерывное наступленіе закончилось и 5 взводовъ противника (№№ I, II, III, IV и V) открыли огонь. Тогда части обороняющагося, занимающія позицію, распредѣлятся приблизительно равномѣрно, соответственно расположенію взводовъ атакующаго. (№№ 1, 2, 3, 4, 5. Номерація предположена съ права на лѣво, по рукѣ читателя у обоихъ противниковъ). Если взводъ III вскакиваетъ для перебѣжки, то взводъ 3 увеличиваетъ скорость стрѣльбы, а 2 и 4 переносятъ огонь цѣликомъ, также съ увеличенной скоростью, на перебѣгающій взводъ III. Было бы

также желательно, чтобы 1 и 5 распредѣлили свой огонь по взводамъ IV, V, I и II; на большихъ дистанціяхъ, при методическомъ наступленіи, можетъ быть, этого и удастся достигнуть. Обыкновенно же попытка руководящаго при каждой перебѣжкѣ распредѣлять такимъ образомъ огонь могла бы только спутать солдатъ, раздробить дѣйствіе огня и ослабить его.

Если подготовка къ перебѣжкѣ можетъ быть замѣчена заранѣе, то сосредоточеніе огня не представитъ особенныхъ трудностей; при неожиданномъ вскакиваніи перебѣгающей части это можетъ быть достигнуто лишь при условіи разумнаго взаимодѣйствія всѣхъ унтеръ-офицеровъ и нижнихъ чиновъ.

Если взводъ III залегаетъ и открываетъ огонь, то большею частью окажется выгоднымъ сосредоточить огонь взводовъ 2, 3 и 4 на III до тѣхъ поръ, пока 2 и 4 не придется перенести огонь на вновь появившуюся перебѣгающую часть. Если перебѣгающія части скрываются за мѣстными предметами или закрытіями, то слѣдуетъ очень зорко слѣдить за тѣми пунктами, гдѣ онѣ вѣроятнѣе всего появятся, чтобы немедленно открыть по нимъ огонь; меньшее вниманіе обращается на измѣненіе высоты прицѣла соотвѣтственно приближенію атакующаго. Эта переменна высота прицѣла производится только тогда, когда перебѣгающая часть прекратила свое движеніе.

Чѣмъ оживленнѣе ведется огонь, чѣмъ короче перебѣжки и чѣмъ мельче перебѣгающія части, тѣмъ для руководителя огнемъ труднѣе своевременно отдать распоряженіе о сосредоточеніи огня и тѣмъ большее значеніе пріобрѣтаетъ инициатива отдѣленныхъ командировъ и самостоятельность каждаго солдата. На близкихъ разстояніяхъ въ подобныхъ случаяхъ всего лучше проявляется степень одиночной подготовки стрѣлковъ.

Сосредоточенію огня по переднимъ частямъ атакующаго содѣйствуетъ естественная склонность нижнихъ чиновъ направлять огонь на болѣе крупныя цѣли. Однако, при болѣе или менѣе равномерномъ ходѣ наступленія, т. е. при правильномъ распредѣленіи перебѣгающихъ и стрѣляющихъ частей, не каждый солдатъ въ состояніи услѣдить за переменчивой картиной боя; поэтому полезно, если руководитель укажетъ, по меньшей мѣрѣ, близлежащимъ людямъ наиболѣе выгодную въ данный моментъ цѣль. Само собою разумѣется, что сосѣднія части, хотя бы и принадлежащія къ другимъ полкамъ, должны принимать участіе въ сосредоточеніи и раздѣленіи огня и по мѣрѣ силъ поддерживать другъ друга.

При открытіи огня, атакующій обыкновенно распредѣлитъ его довольно равномерно по всему фронту обороняющагося, причѣмъ каждая часть обстрѣливаетъ участокъ позиціи, непосредственно передъ ней находящійся. Чѣмъ проще и естественнѣе будутъ распоряженія руководителя, тѣмъ легче обстрѣлывать весь фронтъ обороны. Если при этомъ одна часть захватитъ участокъ сосѣдней, то въ этомъ бѣды нѣтъ, такъ какъ это приводитъ къ сосредоточенію огня.

Можетъ однако случиться, что нѣкоторые участки позиціи обороняющагося останутся необстрѣляемыми; въ такихъ случаяхъ руководители обязаны какъ можно скорѣе распредѣлить огонь; это особенно важно потому, что нижніе чины предпочитаютъ обстрѣливать хорошо видимыя цѣли вмѣсто болѣе трудныхъ. При благоприятныхъ обстоятельствахъ, какъ, на примѣръ, при значительномъ превосходствѣ въ числѣ ружей или при лучшей подготовкѣ, перебѣжка можетъ быть подготовлена и равномерно распредѣленнымъ огнемъ. Всѣ подготовительныя распоряженія для перебѣжки должны остаться незамѣченными противникомъ.

Прекращеніе огня, конечно, не должно распространяться на тѣ части, которыя въ перебѣжкѣ не участвуютъ, а, напротивъ, должны поддержать ее огнемъ. Поэтому полезно точно опредѣлить, въ какой части прекращается огонь и передавать это приказаніе отъ стрѣлка къ стрѣлку. Сосѣднія части сосредоточиваютъ огонь на наиболѣе опасномъ участкѣ обороны еще до начала перебѣжки и никакъ не позже момента вскакиванія людей; эта взаимная поддержка требуетъ весьма разумнаго взаимодействія и по возможности предварительнаго уговора; иначе можетъ случиться, что одновременно захотятъ произвести перебѣжку двѣ части, и она не удастся вслѣдствіе отсутствія должной поддержки огнемъ. Всего проще организовать вѣрообразное раздѣленіе огня, т. е. прилежавшіе къ перебѣгающей части фланги направляютъ огонь на участокъ, противъ котораго совершается перебѣжка. Правда, перекрестное раздѣленіе огня, когда на этотъ участокъ направляется огонь дальнихъ фланговъ, а прилегающіе фланги переносятъ часть огня на участки противъ дальнихъ фланговъ, менѣе угрожаетъ перебѣгающей части, зато оно гораздо сложнѣе и легко можетъ дать поводъ къ недоразумѣніямъ; поэтому примѣняется оно только въ исключительныхъ случаяхъ. Нижніе чины внутреннихъ фланговъ остающихся на мѣстѣ частей, не смѣютъ прекращать огонь, но должны нѣсколько измѣнить его направленіе; это важно потому, что въ такой серьезный моментъ дорого каждое лишнее ружье.

Огневая поддержка задних частей должна содѣйствовать не только движенію впередъ перебѣгающей части, но и устройству ея на новой стрѣлковой позиціи. При этомъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что обороняющійся часто будетъ сосредоточивать свой огонь на этой передовой части атаки и потому она особенно нуждается въ огневой поддержкѣ своихъ товарищей.

Перебѣжавшая часть направляетъ свой огонь прежде всего противъ тѣхъ участковъ обороны, съ которыхъ она обстрѣливается, если ихъ можно опредѣлить; въ послѣдствіи она можетъ разумнымъ раздѣленіемъ огня помочь подходу слѣдующихъ перебѣжекъ. Для этого полезно уговориться съ руководителемъ посредствомъ простѣйшей сигнализациіи. Во всякомъ случаѣ выдвинувшіяся впередъ части должны наблюдать и за тѣмъ, что дѣлается сзади, чтобы своевременно поддерживать перебѣжку огнемъ.

Чѣмъ разнообразнѣе ведется перебѣжка, тѣмъ меньше руководитель можетъ проявить свое вліяніе на огонь въ указанномъ выше смыслѣ; не говоря о физической невозможности, попытка взять управление огнемъ въ свои руки можетъ оказаться вредной, такъ какъ стрѣляющая часть запутается, и огонь потеряетъ въ своей дѣйствительности. Всего лучше, если каждый солдатъ проникнется сознаниемъ необходимости взаимной поддержки и будетъ соотвѣтнымъ образомъ выученъ.

Нерѣдко для осуществленія перебѣжки придется сосредоточить сильный огонь на отдѣльныхъ участкахъ обороны, которые особенно мѣшаютъ наступленію, какъ, напримѣръ, противъ хорошо укрытыхъ стрѣлковыхъ цѣпей, пулеметовъ, фланкирующихъ участковъ и т. п. Такъ какъ одновременно съ этимъ нельзя оставить необстрѣляемыми ни одного участка позиціи противника, то для достиженія этой цѣли приходится заранѣе сговориться съ другими руководителями огня. Подобное сосредоточеніе огня можетъ быть нерѣдко достигнуто вводомъ въ бой резервовъ.

Въ рѣшительномъ огневомъ бою, какъ у атакующаго, такъ и у обороняющагося, каждая часть и даже каждый солдатъ будутъ заняты лежащимъ передъ ними врагомъ, благодаря чему въ общемъ достигается сравнительно равномерное распределеніе огня. При этомъ руководители обязаны приложить всѣ имѣющіяся въ ихъ распоряженіи техническія и моральныя средства для усиленія дѣйствительности огня. Гдѣ есть численный перевѣсъ въ ружьяхъ, тамъ можно этотъ избытокъ употребить для сосредоточенія огня на особо важномъ участкѣ.

Ярусный огонь позволяет на равномъ съ противникомъ фронтъ ввести въ бой подавляющія силы. Однако и при равныхъ силахъ и даже при превосходствѣ противника, ярусный огонь имѣетъ два большія преимущества, а именно: противникъ вынужденъ раздѣлить свой огонь, а наши стрѣлковыя цѣпи представляютъ болѣе рѣдкую цѣль; само собою разумѣется, что это справедливо въ томъ только случаѣ, если снопъ траекторій противника не захватываетъ одновременно обѣ стрѣлковыя позиціи.

Какъ только какая нибудь часть достигнетъ въ рѣшающемъ огневомъ бою перевѣса надъ противникомъ, она должна использовать это преимущество, чтобы продвинуться впередъ. Гдѣ это представляется излишнимъ, она поддерживаетъ косвеннымъ огнемъ сосѣднія части, для которыхъ обстановка слагается менѣе благоприятно. Это же справедливо по отношенію обороняющагося. Въ подобномъ случаѣ выполненіе этой задачи облегчается, если стрѣлковая цѣпь хорошо укрыта съ фронта или если удастся различнымъ хитростями (чучелами) притянуть огонь противника на пустыя участки позиціи.

Бываютъ случаи, когда выгоднѣе направить огонь не на сильные пункты противника, а на слабые, чтобы скорѣе добить ихъ. Подобными пунктами можно признать фланги, выдающіяся мѣста позиціи, недостаточно фланкируемая, а также слабо занятые участки. При сосредоточеніи огня изъ двухъ фронтовъ руководители должны обращать особое вниманіе на то, чтобы огонь не былъ направленъ на своихъ.

Часто руководитель можетъ воспользоваться расположенными вблизи его людьми, чтобы направить косою огонь на такіе участки расположенія противника, которые ускользаютъ отъ фронтальнаго огня; этотъ же способъ примѣнимъ для обстрѣливанія непріятельскихъ офицеровъ, людей, подносящихъ патроны и проч.; иногда полезно самому взять винтовку въ руки. Для обстрѣливанія особо важныхъ цѣлей можно сажать отдѣльныхъ стрѣлковъ на деревья.

Резервы, высланные впередъ для сгущенія стрѣлковой цѣпи, могутъ понести потери отъ огня, направленнаго противъ этихъ послѣднихъ, такъ какъ при скорой стрѣльбѣ разсѣиваніе въ глубину значительно увеличивается. Однако вполнѣ рассчитывать на это нельзя, а тѣмъ болѣе нельзя ожидать, чтобы такія случайныя паданія помѣшали усиленію цѣпи.

Поэтому желательно направлять на резервы специальный огонь тѣхъ частей, противъ которыхъ онѣ передвигаются.

Въ какой мѣрѣ возможно подобное сосредоточеніе огня, будетъ зависѣть отъ различныхъ обстоятельствъ и прежде всего отъ способа подвода резервовъ, т. е. представляютъ ли они крупныя цѣли или мелкія, появляются въ безпорядкѣ то здѣсь, то тамъ и пр. Въ послѣднемъ случаѣ сосредоточивать каждый разъ огонь на появляющейся части очень трудно и даже невозможно; еслибы руководитель и вздумалъ отдавать подобныя распоряженія, то это привело бы къ путаницѣ и ослабленію огня не только по резервамъ, но и по цѣли.

Итакъ, выгоднѣе непосредственно обстрѣливать подходящія поддержки. Для этого нужно или повышать точку прицѣливанія, или переставлять прицѣль. Послѣдній способъ отнимаетъ драгоценную часть и безъ того короткаго времени и вынуждаетъ снова переставлять прицѣль, когда поддержка скроется; поэтому его можно примѣнять лишь въ тѣхъ случаяхъ, если поддержки усмотрѣны далеко за цѣлью.

Перенесеніе точки прицѣливанія по вертикальному направленію, конечно если это осуществимо, можетъ скорѣе направить огонь на поддержку; однако не во всѣхъ случаяхъ это окажется достаточнымъ для подведенія снапа траекторій къ цѣли; кромѣ того этотъ способъ предъявляетъ высокія требованія къ спокойствію, понятливости и искусству стрѣлковъ. Поэтому всего лучше назначить новую точку прицѣливанія только отличными стрѣлками, въ то время какъ остальные люди продолжаютъ обстрѣливать цѣль.

Если поддержка не сгущаетъ цѣль, а удлиняетъ ее, то это вызываетъ съ нашей стороны или такое же удлиненіе, или новое распределеніе огня. Въ послѣднемъ случаѣ нужно отдавать соотвѣтствующія распоряженія немедленно послѣ появленія удлиняющей поддержки. Иногда противъ нея можетъ быть употреблена выдвигнутая въ сторону поддержка.

*Жб. Лазаревичъ.*

*(Окончаніе слѣдуетъ).*

