



ТАКТИКА КОННОЙ АРТИЛЕРИИ.

Конная артилерія создана для содѣйствія кавалеріи въ выполненіи ея задачъ, а потому въ своей организаціи и свойствахъ она должна соотвѣтствовать свойствамъ кавалеріи и быть способной выполнить ту работу, которая выпадаетъ на долю коннаго отряда ¹⁾.

Численно и матеріально кавалерія относительно слаба, особенно при спѣшваніи; стоя на мѣстѣ, она легко уязвима. Могущество и значеніе конницы рождается въ движеніи; она сильна быстротой, неожиданностью, рѣшимостью и беззавѣтной отвагой.

Если конная артилерія увеличитъ матеріальную силу кавалеріи, но, отсутствіемъ должной подвижности, лишитъ ее главной силы—быстроты, она принесетъ меньше пользы, чѣмъ вреда.

Если конная артилерія духовно и матеріально неспособна къ порыву и къ риску, то она не будетъ соотвѣтствовать тому духу предпріимчивости, который составляетъ непремѣнное условіе успѣха и плодотворности работы конницы.

Это положеніе должно служить отправной точкой при рѣшеніи вопросовъ объ организаціи и обученіи конныхъ батарей, и какъ примирить два противоположныхъ требованія—могущества орудія и его подвижности.

¹⁾ Существуетъ неосновательное мнѣніе, что если это было бы возможно, то хорошо было бы имѣть всю полевую артилерію конной. Тогда некому было бы вести бой при пѣхотѣ. Конная артилерія—спеціальнѣйшій родъ артилеріи, а отнюдь не универсальнѣйшій.

Въ конной артилеріи, какъ и въ горной, надо удовлетворить требованію подвижности, и удовлетвориться возможной при этомъ степеню могущества. Къ тому же часто и притомъ тамъ, гдѣ содѣйствіе конной артилеріи особенно цѣнно, независимо отъ образца орудія, могущество въ артилерійскомъ смыслѣ недоступно для нея изъ-за небольшого числа патроновъ, на которое можетъ рассчитывать конная батарея.

Недостатокъ артилерійскаго могущества въ конной артилеріи долженъ возмѣщаться высокимъ духомъ и выдающимся искусствомъ маневрированія и стрѣльбы.

Для дѣйствій съ пѣхотой конная артилерія мало пригодна: она мало примѣнима къ мѣстности изъ-за большого числа лошадей, безъ пользы удлиняетъ походныя колонны, а, при отсутствіи соотвѣтствующаго прикрятія, быстрота передвиженій остается безъ примѣненія. Особенно неумѣстно употребленіе конной артилеріи при пѣхотныхъ авангардахъ; съ большей пользой она можетъ быть примѣнена при резервахъ.

Хорошо организованная конная батарея стоитъ дорого; съ другой стороны нужны и полезны только отличныя конныя батареи. А потому *лучше имѣть конныя батареи числомъ меньше, а качествомъ лучше.*

Имѣя специальное устройство и назначеніе, число конныхъ батарей должно соотвѣтствовать числу предполагаемыхъ самостоятельныхъ дивизій, за выдѣленіемъ изъ всего числа конныхъ полковъ нужнаго количества въ дивизионную и корпусную конницы.

Къ кавалерійской дивизіи въ 24 эскадрона придается при существующей организаціи 12 орудій.

Позиціи могутъ быть открытыя или болѣе или менѣе закрытыя. Достоинство открытой позиціи то, что огонь съ нея можетъ быть открытъ немедленно, нѣтъ мертваго пространства; орудія направляются на цѣль непосредственно наводчиками, а потому удобно направлять огонь на движущуюся цѣль и держать ее все время на прицѣлѣ; командиръ можетъ оставаться на батарее, подавать команды голосомъ, что ускоряетъ стрѣльбу.

Закрытыя позиціи могутъ скрывать батареи отъ глазъ противника въ большей или меньшей мѣрѣ. При этомъ важно отличать тотъ случай, когда батарея выѣзжаетъ закрыто, но имѣетъ возможность получить направленіе на цѣль безъ помощи приборовъ, команда можетъ подаваться безъ помощи телефона (оттого, что наблюдательный пунктъ можетъ быть близъ батареи), отчего на

изготовку къ открытію огня нужно не болѣе минуты, отъ того случая, когда батарея становится болѣе укрыто, имѣеть значительное мертвое пространство, на направленіе огня и связь съ командиромъ батареи, имѣющимъ наблюдательный пунктъ вдали, надо потратить минутъ 20—30, подача командъ задерживается, регулировка паправленія даже по неподвижнымъ цѣлямъ требуетъ времени, а стрѣльба по быстро двигающимся цѣлямъ вовсе невозможна.

Для выбора той или другой позиціи конная артилерія соображается съ предстоящими дѣйствіями кавалеріи: когда, вслѣдъ за выѣздомъ батарей, отрядъ намѣревается немедленно перейти къ энергичной атакѣ²⁾, позиція батарей можетъ быть только открытая.

Чѣмъ менѣе рѣшительны и болѣе длительны, а стало бытъ менѣе типичны дѣйствія кавалеріи, тѣмъ болѣе допустима, а иногда и необходима забота батарей о скрытности. Въ этихъ случаяхъ полезно, особенно при отсутствіи цѣлей, требующихъ и допускающихъ примѣненіе прямой наводки, занятіе закрытой позиціи, но безъ увлеченія большой укрытостью. Въ большинствѣ случаевъ огонь придется открывать быстро, по цѣлямъ скоро преходящимъ; быстрота наводки и веденія огня потребуютъ: 1) простѣйшихъ способовъ занятія нозицій и направленія орудій, не требующихъ помощи приборовъ, и 2) близкаго присутствія командира батареи для непосредственной подачи командъ голосомъ.

Если надо стать на позицію на продолжительное время подъ огнемъ или въ расчетъ привлечь на себя орудійный огонь непріятеля, въ предвидѣніи, что изъ-подъ этого огня придется въ свое время вывести орудія, причемъ кавалерія не имѣеть цѣлью непосредственной энергичной атаки, что имѣеть мѣсто при рекогносцировкахъ, исключительно огневыхъ нападеній и при оборонительныхъ дѣйствіяхъ, то допустимо, а иногда, дабы не быть преждевременно уничтоженными, необходимо занятіе глубоко закрытой позиціи.

Эти случаи составляютъ *исключеніе*, хотя и довольно частое, несоотвѣтствующее характеру силы конницы; въ нихъ кавалерія боя почти не ведетъ и служитъ, главнымъ образомъ, прикрытіемъ конной артилеріи.

²⁾ При этомъ безразлично, будетъ ли противникъ конный или пѣхотный. Въ тѣхъ случаяхъ, когда успѣхъ атаки на пѣхоту основанъ на полной неожиданности, батареи могутъ вовсе не быть вызваны. Но правдоподобно, что такая неожиданность можетъ случиться въ практикѣ только малыхъ кавалерійскихъ частей, не имѣющихъ артилеріи.

При нынѣ отмѣненныхъ нормальныхъ боевыхъ порядкахъ кавалерійской дивизиі, мѣсто конной артилеріи назначалось *внѣ фланта*, что требовало значительнаго времени на выѣздъ и тѣмъ сокращало время стрѣльбы; кратчайшій выѣздъ передъ фронтомъ развертывающейся дивизиі считался неудобнымъ для кавалеріи и цѣлесообразное рѣшеніе вопроса было затруднительно.

Весьма жизненное рѣшеніе упразднить нормальные порядки очень упростило вопросъ о мѣстѣ артилеріи во время коннаго боя.

Конная артилерія, пулеметы, спѣшенные части занимаютъ тѣ мѣста, откуда они лучше могутъ исполнить свою стрѣлковую задачу, а конныя части маневрируютъ возлѣ этихъ неподвижныхъ устоевъ.

Наилучшіе пункты для конной артилеріи это — *высоты*, какъ для занятія на нихъ открытыхъ позицій, такъ и для наблюдательныхъ пунктовъ, въ случаѣ позицій маскированныхъ. Кромѣ необходимаго большого кругозора, расположеніе батарей на высотахъ способствуетъ *стрѣльбѣ черезъ головы*, что въ конномъ бою очень важно, такъ какъ фронтъ батарей очень скоро можетъ оказаться закрытымъ, а стрѣльба поверхъ быстро передвигающихся своихъ войскъ требуетъ особой осторожности.

Мѣстоположеніе выгодныхъ высотъ, въ скоротечномъ бою, предрѣшаетъ, большей частью, мѣсто выѣзда батарей.

Въ предвидѣніи быстраго наступленія, надо стремиться занять позицію возможно болѣе выдвинутую, чтобы батареи не оказались вскорѣ отставшими и не были вынуждены къ скорой перемѣнѣ позиціи. Передвигать батареи обыкновенно надо *поочередно*.

При отсутствіи командующихъ высотъ, въ конномъ бою наилучшее мѣсто батарей, примѣрно, на линіи столкновенія. При этомъ фронтъ огня до послѣдней минуты не будетъ закрытъ, прикрытіе батарей не останется безучастнымъ зрителемъ и присутствіе своихъ орудій впереди подъ ударами врага воодушевитъ порывъ нашихъ эскадроновъ. Въ случаѣ неудачи столкновенія, положеніе батарей будетъ всюду очень плохо; въ случаѣ удачи, батареи на линіи встрѣчи особенной опасности не подвергнутся: главное вниманіе противника будетъ обращено на атакующихъ, а краткое пребываніе нѣкотораго числа ненрѣяательскихъ всадниковъ на батареѣ для канонировъ, вооруженныхъ револьверами, вовсе не опасно.

Выѣздъ въ этомъ случаѣ долженъ быть сдѣланъ на широкомъ пространствѣ, *можетъ быть, отдѣльными взводами*: этимъ лучше используются свойства мѣстности, фронтъ огня будетъ шире и облегчится для кавалеріи прохожденіе интерваловъ.

Мѣсто батарей при исключительно спѣшенномъ боѣ подчиняется общимъ правиламъ.

По отношенію къ противнику конныя батареи должны выбирать позиціи на *дистанціяхъ дѣйствительнаго и рѣшительнаго огня*, такъ какъ малое число патроновъ конныхъ батарей должно быть использовано съ наибольшей пользой. При поддержкѣ коннымъ отрядомъ дѣйствій своей пѣхоты, конныя батареи должны быть выставлены во флангъ непріятелю; основанія такого рѣшенія и невыгоды всякаго другого слишкомъ многочисленны и ясны, чтобы ихъ перечислять.

Боевая развѣдка для конной артилеріи желательна, можетъ быть, еще въ большей степени, чѣмъ для легкой, но, къ сожалѣнію, въ самыхъ горячихъ и нужныхъ случаяхъ она почти невозможна.

Командиръ дивизіона (батареи) находится при начальникѣ коннаго отряда, при авангардѣ. Высланные къ головной заставѣ артиллеристы-развѣдчики не имѣютъ времени для попутной рекогносцировки мѣстности, да она была бы мало полезна, такъ какъ имъ неизвѣстенъ раіонъ, гдѣ произойдетъ развертываніе для боя. Все, что они могутъ сдѣлать, это увидѣть противника и не потерять связи съ командиромъ дивизіона, не оторваться отъ главныхъ силъ. Свѣдѣнія, если они будутъ, надо своевременно доставить, причемъ на письменное донесеніе времени не будетъ, и посланному развѣдчику надо сумѣть толково и точно доложить, гдѣ и что было замѣчено. Въ дальнѣйшемъ работа этого передового развѣзда становится работой вспомогательнаго (передового, бокового) наблюдательнаго пункта. Чтобы можно было разсчитывать на пользу отъ этого развѣзда, онъ долженъ быть непременно офицерскимъ³⁾.

Развѣдка позиціи можетъ начаться только со времени полученія приказанія отъ начальника отряда. Приказаніе всегда будетъ краткое; часто придется командиру дивизіона, не ожидая распоряженій, пойти навстрѣчу имъ и испросить утвержденіе своихъ намѣреній. Поэтому очень важно командиру дивизіона быть все время въ курсѣ свѣдѣній о противникѣ и рѣшеній начальника отряда, дабы понять его съ полуслова и даже угадать его мысль.

Рекогносцировку мѣстности дѣлаетъ тотъ, кто въ рѣшеніи вопроса компетентнѣе, и кто самъ можетъ и утвердить выборъ позиціи, т. е. старшій конно-артилерійскій начальникъ. Рекогносцировка дѣлается *на полевоиъ галопѣ*, и, одновременно съ выѣздомъ

³⁾ И то въ большинствѣ случаевъ, донесенія или своевременно не послѣуютъ, или не принесутъ пользы по неясности и неопредѣленности.

на нее, посылается приказаніе о выѣздѣ батарей съ примѣрнымъ указаніемъ направленія и вызываются впередъ командиры батарей. Къ моменту подхода батарей выборъ позицій долженъ быть оконченъ.

На время отсутствія командира дивизіона при начальникѣ отряда долженъ остаться офицеръ-ординарецъ съ развѣдомъ для связи.

Въ случаяхъ, гдѣ скоротечность боя отсутствуетъ, нѣтъ нужды и не слѣдуетъ устанавливать другой порядокъ развѣдки: *при быстротѣ дѣйствій только тамъ и можно разсчитывать на успѣхъ, гдѣ установилась твердая привычка*. Работа будетъ легче и тщательнѣе, разъ что въ распоряженіи имѣется больше времени.

Въ случаѣ скоротечности боя нѣтъ времени для руководства огнемъ командиромъ дивизіона; командиры батарей должны проявить полную *самостоятельность*, для чего при нихъ должно быть налажено широкое *наблюденіе* за полемъ сраженія. Командиру дивизіона, давшему указаніе о первоначальной цѣли, важно бываетъ скорѣе вернуться къ начальнику отряда ⁴⁾.

Характерная черта при скоротечности и подвижности боя та, что нельзя быть увѣреннымъ въ томъ, что занятая на галопѣ позиція не окажется сразу же невыгодными отъ перемѣны направленія наступленія: фронтъ сразу можетъ оказаться закрытымъ своими же эскадронами, нѣкоторые участки впереди лежащей мѣстности оказаться скрытыми отъ выстрѣловъ. Кромѣ того, фронтъ огня батареи 60 сажень, т. е. она можетъ проявить свое дѣйствіе на незначительномъ участкѣ поля сраженія и каждой батарее можетъ одновременно представиться нѣсколько одинаково скоропходящихъ цѣлей. На перемѣну позиціи времени нѣтъ и даже на переносы огня съ одной цѣли на другую его можетъ не быть.

Поэтому, какъ общее правило, *батареи дивизіона не должны становиться рядомъ на одной позиціи*; напротивъ того, выгодно бываетъ даже батареи дѣлать, выдѣляя *взводы* на отдѣльныя позиціи.

Вообще въ конной артиллеріи на работу и стрѣльбу отдѣльныхъ взводовъ надо смотрѣть, какъ на явленіе нормальное и очень частое: при авангардахъ силою въ 3—4 эскадрона и больше, при отдѣльныхъ отрядахъ силою до полка, для демонстративныхъ дѣйствій подъ прикрытіемъ 1—2 эскадроновъ; иногда въ походной колоннѣ главныхъ сплѣ, на примѣръ, при прохожденіи дефиле, полезно имѣть взводъ орудій за головнымъ эскадрономъ.

⁴⁾ Первоначальное открытіе огня, какъ общее правило въ конной артиллеріи, считается разрѣшеннымъ съ момента вызова батарей. Въ случаяхъ, гдѣ снѣжка отсутствуетъ, при вызовѣ батарей на закрытую позицію, если начальникъ отряда желаетъ оставить за собой время 1-го выстрѣла, то это имѣетъ указываться.

При большей длительности боя руководство огнемъ переходитъ въ руки командира дивизиона; при еще большей продолжительности позиціи оборудовываются въ техническомъ и инженерномъ отношеніи.

Боевой комплектъ батареи состоитъ изъ 1.008 шрапнелей и гранатъ, который не всегда весь будетъ подъ рукой и который далеко не каждый день можетъ быть пополненъ (пополненіе дѣлается изъ ближайшихъ парковъ), а потому къ расходу патроновъ нужно быть особенно осторожнымъ: огонь ведется въ случаяхъ и по цѣлямъ, имѣющимъ дѣйствительное боевое значеніе, по цѣлямъ определеннымъ и уязвимымъ.

Цѣли въ близкомъ разстояніи часто могутъ встрѣчаться въ практикѣ конной артилеріи, а потому конная батарея должна умѣть мгновенно съ ними справляться; послѣ одной пристрѣлочной очереди, она должна безошибочно перейти на пораженіе.

Къ батареямъ всегда назначается прикрытіе по расчету не болѣе 1 эскадрона на батарею, которое должно обезпечить безопасный выѣздъ на позицію, а затѣмъ прикрыть отъ случайно прорвавшихся частей противника и особенно противъ атакъ во флангъ, сопровождать батареи при переѣздахъ впередъ и содѣйствовать отходу ихъ съ позиціи при неудачѣ боя.

Но надо помнить, что надежно прикрыть батареи въ случаѣ коннаго боя можетъ только успѣшный бой всего отряда, для котораго важенъ каждый лишній эскадронъ, а потому эскадроны прикрытія не должны до конца боя оставаться въ бездѣйствіи при батареяхъ, если онѣ атакованы не были и если представляется удобный моментъ для атаки.

Надо только помнить, что прикрытіе подчиняется начальнику прикрываемой артилерійской части и что оно не должно увлекаться преслѣдованіемъ, а вернуться къ батареямъ, чтобы прикрыть ихъ движеніе впередъ.

При временномъ отсутствіи прикрытія, а иногда и несмотря на его присутствіе, батареи должны быть готовы къ *самооборонѣ*. Когда бой конницы не принялъ характера исключительно огневого, конныя батареи будутъ находиться довольно близко къ противнику, отчего, при боѣ противъ конницы, возможность нападенія на батареи увеличивается; съ другой стороны, при быстромъ перемѣшиваніи эскадроновъ своихъ и непріятельскихъ, батареямъ придется прекратить огонь и, можетъ быть, нельзя будетъ открыть его и по частямъ, ведущимъ атаку на батарею; наконецъ, если батареи на позиціи оказались оторванными отъ продвинувшейся впередъ

кавалеріи, возможно, что непріятель, атакующій батареи, превышаетъ силу прикрытія. Въ этихъ случаяхъ, а также при внезапныхъ нападеніяхъ на походъ, сами конныя батареи должны встрѣтить врага *атакой*, для чего коноводы въ конномъ бою остаются вблизи орудій, а, если этого нельзя было сдѣлать сразу (подъ огнемъ), они должны быть подведены, какъ только батареи прекратятъ огонь.

Конная батарея въ строю для атаки даетъ 3 двѣнадцати-рядныхъ взвода.

Если нѣтъ времени сѣсть на коней, напимѣръ, при внезапномъ нападеніи на квартирное расположеніе батареи, канониры обороняются огнемъ изъ револьверовъ.

Существующее устройство конно-артилерійскихъ дивизионовъ и батарей во многомъ несовершенно и не удовлетворяетъ требованіямъ учебнымъ, мобилизаціоннымъ и боевымъ.

Батарея должна быть достаточно сильна для самостоятельнаго рѣшенія боевыхъ задачъ: 6-ти орудійный составъ этому соответствуетъ, особенно считаясь съ легкой убылью орудій изъ строя въ конной артилеріи и съ частымъ выдѣленіемъ взводовъ для отдѣльныхъ дѣйствій.

Батарея должна быть поворотлива и легко управляема однимъ лицомъ: въ мирное время батареи, въ лучшемъ случаѣ, могутъ выводить въ строй по 1 ящику на взводъ; привыкнувъ къ этому строю, они только въ такомъ составѣ будутъ маневрировать въ бою, при этомъ (9 запряжекъ) совкость батареи удовлетворительна.

Батареи должны быть самостоятельны, такъ какъ и въ мирной и въ военной обстановкѣ онѣ постоянно бываютъ въ отдѣлѣ отъ своего дивизиона. Поэтому батарея должна быть организована, какъ отдѣльная часть и въ строевомъ и въ хозяйственномъ отношеніяхъ, а управление дивизиона упразднено или, если дѣлопроизводство и хозяйство объединены при управленіи дивизиона, послѣднее должно быть соответственно организовано и способно выдѣлять нужные органы при выдѣленіи батареи. Батарея должна быть приспособлена для выдѣленія взводовъ на 2—3 дня.

Строевой составъ долженъ численно удовлетворять всѣмъ боевымъ требованіямъ, а въ мирное время давать возможность полной и отличной выучки; канцелярія и хозяйство должны быть въ вѣдѣніи отдѣльныхъ нестроевыхъ или классовыхъ чиновъ.

Въ батареѣ должно быть: командиръ батареи—1, строевыхъ

офицеровъ — 5 ⁵⁾, дѣлопроизводитель и завѣдующій хозяйствомъ—2, нижнихъ чиновъ—210, лошадей—290.

Въ мирное время число лошадей можетъ быть—210, а при меньшей степени готовности—175. Нижнихъ чиновъ, принимаемая въ расчетъ всѣ командировки и наряды, должно быть—215, а для батарей съ меньшей степенью готовности—200.

Главное орудіе—*пушка*; въ смыслѣ подвижности она должна давать возможность при 6 конной запряжкѣ проходить, безъ надрыва лошадей, полевымъ галопомъ разстоянія до 3 верстъ, дѣлать репризы рысью до 30—35 минутъ, дѣлать ежедневные переходы въ 35 верстъ, а при нуждѣ, съ приваломъ въ 2—3 часа, переходы въ 65—70 верстъ; быть способной къ маневрированію вблизи противника исключительно внѣ дорогъ и по всякой мѣстности. Поэтому ширина хода и длина системы должны быть умеренной ширины и длины, нижнія части лафета должны быть не слишкомъ низко надъ землей, вѣсъ системы орудія и перваго эшелона зарядныхъ ящиковъ не можетъ быть болѣе 75—80 пудовъ.

По огнестрѣльнымъ свойствамъ орудіе должно быть пригоднымъ, главнымъ образомъ, для дѣйствія по живымъ цѣлямъ, т. е. типа пушки. Независимо отъ вооруженія пушкой или гаубицей, разрушеніе прочныхъ сооружений не можетъ быть спеціальностью конной артиллеріи, такъ какъ оно требуетъ громаднаго расхода натроновъ.

Снаряды: дистанціонная шрапнель и фугасная граната (15⁰/₀). Батарея съ 1 эшеленомъ ящиковъ располагаетъ 576 патронами, а со 2 эшеленомъ—всего 1.008. Своихъ парковъ конная артиллерія не имѣетъ, и пополненіе патроновъ дѣлается изъ любого ближайшаго парка.

Каждый нижній чинъ конной артиллеріи вооруженъ *шашкой* и *револьверомъ*. Часть ихъ, развѣдчики (когда они будутъ введены въ штатъ) и обозные, вмѣсто револьверовъ имѣютъ *карабины*. Такое разнообразіе вооруженія надо считать нежелательнымъ, если оно не даетъ существенной пользы. Въ данномъ случаѣ польза сомнительна: у развѣдчиковъ по роду ихъ работы, а у обозныхъ, такъ какъ они не состоятъ по штатамъ мирнаго времени и не обучаются владѣнію этимъ оружіемъ.

Нижніе чины въ конную артиллерію выбираются изъ числа запасныхъ съ обращеніемъ съ лошадыю; они должны быть хорошаго

⁵⁾ По нынѣшнему штату офицеровъ 4: 1 завѣдующій хозяйствомъ, 1 дѣлопроизводитель, 1 въ дивизионной, учебной или ремонтной командѣ, и только 1 офицеръ въ батарее для исключительно строевой работы, и то это когда нѣтъ некомплекта. Нижнихъ чиновъ только 170.

сложенія и въ арміи быть не тяжеле 4 п. 20 ф. Нѣкоторое количество малограмотныхъ вполне допустимо, но слабыхъ физически не можетъ быть, какъ въ интересахъ очень тяжелой физически службы, такъ и самихъ новобранцевъ, которые при слабости окончательно теряютъ въ конной артиллеріи силу и здоровье. Между прочимъ, при необходимости быстро установить на грядкахъ или кочкахъ современную пушку и вести огонь по быстро двигающейся облически цѣли, главнымъ препятствіемъ служить тяжесть орудія; приходится стрѣлять изъ $\frac{1}{2}$ орудій, собравъ къ каждому №№ всего взвода.

Еще большее вниманіе должно быть обращено на ремонтное: нѣтъ и не можетъ быть настолько легкой пушки, которая могла бы выполнить работу въ конномъ отрядѣ, при запряжкѣ посредственными лошадьми. Всѣ лошади конной батареи должны быть равно хороши, такъ какъ каждая изъ нихъ можетъ попасть въ запряжку и большинство ихъ фактически въ теченіе службы проходитъ черезъ работу въ орудіи.

Выборъ лучшихъ лошадей въ конную артиллерію облегчается ея малочисленностью. Особенно непригодны лошади безпородныя, и рысистыя; онѣ плохо переносятъ усиленную работу, на походахъ и маневрахъ отказываются отъ корма и имѣютъ плохія конныя, что важно, такъ какъ, при движеніи колонны рысью по шоссе, орудійныя лошади не могутъ воспользоваться обочиной и вообще мало могутъ выбирать свой путь. Большой процентъ негодныхъ лошадей поступаетъ въ конныя батареи изъ Астраханской степи, малорослыхъ, недоразвитыхъ и неспособныхъ много улучшиться на службѣ, такъ какъ въ ремонтъ онѣ попадаютъ часто на 5-мъ и 6-мъ году; отъ тяжелой работы онѣ тоже часто отказываются отъ корма.

Лошади попадаютъ въ ремонтныя команды при дивизионахъ, что имѣетъ много практическихъ и экономическихъ выгодъ; если въ штатъ батарей будутъ включены люди для этой командировки, то этотъ порядокъ воспитанія и выѣздки ремонтовъ будетъ наилучшимъ и для молодыхъ лошадей и для боевой готовности батарей.

Конная артиллерія должна воспитываться въ готовности на подвигъ и въ сознаніи, что для нея ни преградъ, ни невозможнаго не существуетъ; иначе она своего назначенія не сможетъ выполнить, и непреодолимыя трудности будутъ встрѣчаться на каждомъ шагѣ. Кромѣ общихъ воинскихъ завѣтовъ въ конно-артилеристѣ надо воспитать: 1) беззавѣтную удалъ и отвагу; 2) вѣру въ силу своего огня, любовь къ своему орудію и желаніе защищать его, не ожи-

дая, чтобы это сдѣлали другіе; 3) вѣру въ то, что онъ со своей пушкой всюду пройдетъ; 4) любовь къ коню, вѣрному другу и помощнику, очень нуждающемуся въ ласкѣ и заботѣ.

Только отличная во всѣхъ отношеніяхъ конная батарея можетъ выполнить свое назначеніе и этимъ надо руководствоваться при обученіи.

Командирами конныхъ батарей достойны быть только блестяшіе офицеры; старшіе и младшіе офицеры, кромѣ отличныхъ качествъ и преданности конно-артилерійскому дѣлу, должны быть въ достаточномъ числѣ; *свободныхъ отъ канцеляріи и хозяйства должно быть по 5*, изъ нихъ: 4 для работы въ батареѣ, и по 1 для дивизионныхъ командъ.

Каждый нижній чинъ проходитъ *обще-обязательный курсъ*, состоящій изъ слѣдующихъ отдѣловъ: пѣшій строй и выправка, верховая ѣзда, владѣніе шашкой и револьверомъ, гимнастика и вольтижировка, общія служебныя свѣдѣнія и краткія свѣдѣнія по артилеріи, по обращенію съ орудіемъ на стрѣльбѣ.

Болѣе подробныя и спеціальныя по разнымъ отраслямъ свѣдѣнія проходятся только съ опредѣленнымъ и вполне достаточнымъ числомъ людей: универсальность обученія замѣнена подготовкой хорошихъ специалистовъ.

Зимній періодъ занятій предназначенъ, главнымъ образомъ, для одиночной подготовки, но, такъ какъ большинство конныхъ батарей немедленно по объявленіи мобилизаціи должно быть готово столкнуться съ врагомъ, то уже съ середины января новобранцы должны пріучаться къ строю батареи, а къ началу марта батареи съ новобранцами въ строю должны быть способны къ маневрированію на большихъ аллеяхъ. Въ виду этого занятія должны производиться повзводно, не исключая и новобранцевъ, и учебныя стрѣльбы должны быть перенесены на февраль.

Лѣтнія занятія служатъ для окончательной уставной артилерійской и тактической подготовки цѣлыхъ батарей и дивизионовъ.

Артилерійскій сборъ продолжается 2 мѣсяца, отпускъ орудійныхъ патроновъ дѣлается пропорціонально числу орудій, почему конныя батареи получаютъ только 75% отпуска легкихъ батарей, а такъ какъ расходъ патроновъ конныхъ батарей на каждое упражненіе одинаковъ съ легкой батареей и часто по характеру стрѣльбы больше, то надо считать, что организація этого сбора для конной артилеріи неблагоприятна.

Среди прочихъ лѣтнихъ сборовъ (спеціально кавалерійскихъ, общихъ, подвижныхъ, маневровъ), во время общихъ сборовъ кон-

ница вводится въ отряды малыми частями и потому конная артилерія бываетъ въ неестественномъ положеніи: или кавалерія перегружена артилеріей или конная артилерія употребляется несогласно своему назначенію и приобрѣтаетъ вредныя привычки. Полезнѣе было бы употреблять это время на упражненія конной артилеріи въ *переправахъ впасть*.

Строй батареи состоитъ изъ орудій въ 6-ти конной запряжкѣ съ 9 конными номерами, изъ которыхъ 3 коновода, и зарядныхъ ящичковъ по 1 на орудіе. Въ мирное время по необходимости выводится по одному ящичку на взводъ; поэтому, а также для большей поворотливости, такъ будетъ дѣлаться и въ бою, а остальные 3 ящичка будутъ идти въ хвостѣ колонны и маневрировать отдѣльно отъ боевой части батареи.

Колонны: орудійная—служить для похода, взводная—для сокращенія глубины походной колонны, резервная—для сосредоточеннаго расположенія и маневрированія внѣ выстрѣловъ.

Развернутый строй служить для выѣзда на позицію, когда нацѣливаніе сдѣлано, и для прохожденія обстрѣливаемыхъ пространствъ, когда мѣстность допускаетъ движеніе галопомъ. Въ прочихъ случаяхъ маневрированіе подъ огнемъ дѣлается въ томъ строю, который по условіямъ данной мѣстности удобнѣе для скрытности; резервная колонна при этомъ можетъ быть разомкнута на интервалы въ 60—100 шаговъ.

Включеніе въ строй зарядныхъ ящичковъ не допускаетъ поворота резервной колонны и развернутаго строя во фланговый порядокъ безъ вытягиванія удвоеннымъ аллюромъ; поэтому измѣненіе направленія движенія при маневрированіи дѣлается полуоборотами и движеніемъ по направляющей части, идущей за командиромъ батареи. Порядокъ взводовъ и орудій во взводѣ не соблюдается, но орудія взвода не раздѣляются.

На позиціи интервалъ между орудіями обыкновенно не менѣе 30 шаговъ. Передки въ конномъ бою, и вообще, когда требуется наибольшая скорость открытія огня и нѣтъ немедленной опасности отъ огня непріятели, остаются на ближнемъ отъѣздѣ и питаніе патронами идетъ изъ передка. Въ прочихъ случаяхъ передки орудійные и ящичные отходятъ за закрытіе, а на позиціи остаются задніе хода ящичковъ, которые могутъ стоять на линіи орудій или за линіей орудій болѣе или менѣе укрыто.

Т. Давыдовъ.