

АТАКА И ОБОРОНА НАСЕЛЕННЫХЪ ПУНКТОВЪ.

(Продолженіе) ¹⁾.

Оборона и окраины селенія.

Рѣшаясь на оборону, необходимо прежде всего знать ея цѣль: предпринимается ли упорная оборона селенія, чтобы селеніе послужило приманкой противнику для нанесенія ему затѣмъ сокрушительнаго удара съ фланга, или же ограда его должна будетъ представить собою лишь стрѣлковую позицію—для временной обороны. Въ первомъ случаѣ, не столь важной явится защита окраины селенія, какъ внутренней его части и его редюита, во второмъ же—главнымъ образомъ окраины. Въ качествѣ опорнаго пункта позиціи для обороны деревни, окажется вполне достаточнымъ приспособленіе къ оборонѣ изгородей, канавъ, заборовъ и прочихъ мѣстныхъ предметовъ, съ нѣкоторымъ усиленіемъ ихъ фронта окопами (потому что главныя усилія будутъ обращены на приведеніе въ оборонительное состояніе

¹⁾ См. «Военный Сборникъ» 1913 г. № 6.

внутренности деревни и ея редюита), тогда какъ, рассматривая селеніе въ качествѣ стрѣлковой позиціи, нужно обратить почти исключительное вниманіе на сильнѣйшее укрѣпленіе окраины 2).

Русскія деревни, въ видѣ цѣлаго ряда вытянутыхъ, по обѣ стороны дороги, деревянныхъ построекъ съ соломенными или дощатыми крышами, не представляютъ достаточно удобныхъ данныхъ для упорной своей обороны. Онѣ могутъ послужить лишь масками резервамъ и рѣдко стрѣлковыми позиціями: если недостаточно обстрѣливаются артилерійскимъ огнемъ и при условіи расположенія впереди ихъ окоповъ, приспособленія къ оборонѣ изгородей, канавъ и пр., и при принятіи мѣръ къ облегченію отступленія войскамъ и на случай пожара (продѣлываніе широкихъ проходовъ, снятіе крышъ, приведеніе въ оборонительное состояніе отдѣльныхъ каменныхъ домовъ, церквей и кладбищенскихъ оградъ). Но небольшіе городки и мѣстечки, съ достаточнымъ количествомъ каменныхъ построекъ, вполне пригодны и у насъ для ихъ упорной обороны.

Могущество современнаго артилерійскаго огня значительно, вообще, ослабило тѣ выгоды, которыя въ недавнее еще время являли собою разные мѣстные предметы селенія, такъ какъ артилерійскій огонь разрушаетъ ихъ въ самое короткое время. Лучшими здѣсь закрытіями, безъ сомнѣнія, явятся *окопы безбрустверной профили, замаскированные естественными частями окраины въ тылу*, съ придачей къ нимъ, въ качествѣ вспомогательной второй опорной линіи, наиболѣе солидныхъ построекъ окраины, какъ на примѣръ: каменныхъ или глинобитныхъ стѣнъ съ прорѣзанными бойницами, земляныхъ валовъ и канавъ, желѣзныхъ рѣшетокъ и каменныхъ домовъ, съ неперемѣннымъ условіемъ — *занятія ихъ только въ послѣднюю минуту, по прекращеніи артилерійскаго огня* и если они достаточно еще сохранились 3). Обороняя окраину селенія, надо принять за правило, что все, что *видно противнику издалека, не имѣетъ для обороны значенія*. Поэтому, имѣя въ виду страшную разрушительную силу современнаго артилерій-

2) Базейль въ 1870 году, какъ примѣръ внутренней обороны деревни и укрѣпленія деревни Дольній Дубнякъ въ 1871 году, какъ примѣръ—наружной. Въ видахъ сокращенія, въ дальнѣйшемъ, мы будемъ признавать, что окраина и внутренность деревни равно нуждаются въ упорной оборонѣ.


3) При занятіи домовъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что современные снаряды производятъ разрушенія лишь въ переднихъ комнатахъ, обращенныхъ лицевой стороной къ противнику; въ заднихъ же,—почти не производятъ никакого разрушенія.

скаго огня, слѣдуетъ и для обороны второй опорной линіи окраины устраивать, гдѣ возможно, окопы и подходящія загражденія на случай такого разрушенія.

Наружной оградой деревни принято обыкновенно называть всю ту ея часть, которая можетъ быть атакowana противникомъ, не будучи защищена ни мѣстностью, ни расположеніемъ сосѣднихъ частей войскъ, ни артилеріей. Начертаніе ограды селенія будетъ тѣмъ лучше служить дѣлу обороны, чѣмъ болѣе оно будетъ имѣть сходства съ начертаніемъ фортификаціонныхъ фронтовъ на мѣстности. Способствовать этому будутъ различнаго рода придаточныя постройки деревни, отстоящія отъ ея окраины на незначительное разстояніе. Нѣтъ надобности занимать эти послѣднія непосредственно войсками (какъ recommendsя это нѣкоторыми нашими руководствами). Подобное расположеніе войскъ только подвергнетъ ихъ убійственнымъ потерямъ, лишивъ ихъ даже возможности фланкировать подступы, особенно во время одновременной атаки противника. Но слѣдуетъ, распредѣливъ эти постройки на полезныя и неполезныя намъ, обнести первыя изъ нихъ такими же окопами, какъ и передъ селеніемъ, замаскировать ихъ и создать изъ всей постройки такую же приманку для противника, какъ и само селеніе; вторыя же уничтожить или оставить, если онѣ находятся подъ нашимъ артилерійскимъ огнемъ. Будучи расположены подобно указанному ниже на чертежѣ, окопы эти, занятые войсками понесутъ не только меньшія поврежденія отъ неприятельскаго артилерійскаго огня, но и позволятъ фланкировать подступы къ главной оградѣ, создавъ цѣлый рядъ затрудненій противнику и послѣ овладѣнія ими ⁴⁾.

При отсутствіи подобнаго рода построекъ, для приданія необходимой силы оградѣ, придется уже къ этому обратиться искусственно и на наиболѣе важныхъ частяхъ окраины, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ нея, обусловленномъ мѣстностью (не далѣе 300 шаговъ, если селеніе не представляетъ собою этапнаго пункта), возвести укрѣпленія, окопы и ходы сообщенія съ тыломъ. Для хорошей обороны окраины нужно прежде всего озаботиться расчисткой впереди лежащей мѣстности и устройствомъ сообщенія вдоль позиціи и съ ея тыломъ. Слѣдуетъ озаботиться опредѣленіемъ разстоянія до впереди лежащихъ мѣстныхъ предметовъ, приступить къ устрой-

⁴⁾ Юхантуль (три отдѣльныя фанзы); мелкія деревни, окружающія селеніе Сандепу.



ству блиндажей, бойницъ и искусственныхъ препятствій. Улучшеніе обстрѣла вырубкою кустарника, снятіемъ или утаптываніемъ высокихъ травъ, хлѣбовъ, производится передъ фронтомъ и на флангахъ позиціи, по возможности, на разстояніе версты. На самой позиціи удаляютъ всѣ рѣзко замѣтные издали, одиноко расположенные: отдѣльныя деревья, строенія, мельницы, памятники и пр., такъ какъ, иначе, такіе предметы послужатъ хорошимъ пристрѣлочнымъ пунктомъ для непріятельской артилеріи и облегчатъ указаніе цѣлей пѣхотѣ. Въ то же время слѣдуетъ помнить и о маскировкѣ позиціи. Ряды масокъ, идущихъ въ косыхъ и неправильныхъ положеніяхъ передъ фронтомъ, обстрѣливаемые достаточно хорошо съ тѣхъ или другихъ участковъ обороны, до нельзя затрудняютъ непріятельской артилеріи пристрѣлку по окраинѣ, между тѣмъ, какъ деревья задерживаютъ пули шрапнели, почему и должны быть оставлены на всѣхъ доступныхъ для этого мѣстахъ. Такимъ образомъ, оставленіе передъ фронтомъ позиціи, до 300 шаговъ, въ

необходимыхъ направлѣнiяхъ деревьевъ, кустовъ, хлѣбовъ, изгородей и другихъ небольшихъ мѣстныхъ предметовъ и принятiе мѣръ къ незамѣтному расположенiю окоповъ должно слѣдовать рука объ руку со всей вообще подготовкой мѣстности къ стрѣлковому бою. Для того, чтобы маскировочные предметы не затрудняли стрѣлбы по неприятелю, закрывая его отъ взоровъ, слѣдуетъ принять мѣры къ устраненiю этого при помощи подрѣзыванiя нижнихъ вѣтвей у деревьевъ, разборки нижней части плетней съ оставленiемъ въ нихъ значительныхъ просвѣтовъ, просѣкъ въ хлѣбахъ и т. п.

Устройство сообщенiй вдоль позицiи для связи и управленiя войсками заключается въ расчисткѣ, позади расположенiя ихъ, мѣстности, шириною отъ 10 до 30 шаговъ, въ проложенiи между ротами и между участками обороны телефонныхъ сообщенiй (лучше всего—кабельныхъ, подъ землей), въ устройствѣ между окопами оптической сигнализаци и ряда укрѣпленныхъ постовъ для передачи письменныхъ распоряженiй, въ учрежденiи наблюдательныхъ постовъ за сосѣдями и противникомъ и прочихъ мѣръ связи.

Устройство углубленныхъ ходовъ сообщенiй, при условiи хорошей маскировки ихъ (прикрытiе легкими помостами изъ хвороста, травы и пр., подъ цвѣтъ окружающей мѣстности) и возможности продольнаго ихъ обстрѣливанiя изъ расположенныхъ сзади укрѣпленiй (оконечность хода сообщенiя сводится на нѣтъ), представляется особенно полезнымъ для сообщенiя войскъ со своимъ тыломъ, особенно изъ окоповъ значительно удаленныхъ отъ ограды деревни. Съ тою же цѣлью, при расположенiи стрѣлковыхъ окоповъ впереди ограды, принимаются самыя тщательныя мѣры къ устройству выходовъ изъ ходовъ сообщенiй во внутреннее пространство ограды, вполне обезпеченныхъ отъ покушенiй противника. Выходы эти должны быть обороняемы перекрестнымъ огнемъ, защищены тамбуромъ и приспособлены къ быстрому ихъ заваливанiю, чтобы ими не могъ воспользоваться противникъ. Наиболее выгоднымъ представляется устройство этихъ выходовъ во входящихъ углахъ селенiя.

Выходы, ненужные обороняющемуся, заваливаются и баррикадируются. Очень хорошо пользоваться для быстрого загражденiя проходовъ повозками, нагруженными землей и другимъ матерiаломъ; можно пользоваться бочками съ камнями, засѣлками, волчьими ямами съ перекинутыми поверхъ ихъ досками, убираемыми въ послѣднюю минуту и пр. Лучшими искусственными препятствiями

при оборонѣ деревни слѣдуетъ признать: засѣвки, перевитыя колючей проволокой, проволочныя сѣти съ ямами, пороховыя и водныя препятствія передъ окопами и вблизи редюита (озеро, прудъ). Изгороди, каменные стѣнки, желѣзныя рѣшетки, малоповреждаемая артиллерійскимъ огнемъ и умѣло обороняемая, также представляютъ собою трудноодолимыя препятствія.

Опытъ войны 1904—5 годовъ, а также и примѣры прошлыхъ войнъ, подтверждаютъ, что при оборонѣ селенія успѣхъ *будетъ зависеть отъ качества войскъ, а не ихъ многочисленности*, и что количество войскъ должно быть строго сообразовано съ тою задачею, которая на войска возложена, и съ обстановкою, въ какой имъ придется дѣйствовать. Всякое излишество въ войскахъ, затрудняя управленіе ими, лишь вредитъ дѣлу обороны. Войска должны быть въ состояніи *драться безъ подкрѣпленій и не рассчитывать на нихъ*. Отличныя качествомъ, снабженныя большимъ количествомъ патроновъ (не менѣе 400 на человѣка), продовольствіемъ, водой, перевязочными средствами, мѣшками съ пескомъ и ручными гранатами, войска, обороняющія деревню, почти неодолимы. Для обороны ограды селенія обыкновенно принимаютъ отъ 1 до 4 шаговъ ея на человѣка. При двойной линіи обороны, посредствомъ окоповъ и мѣстныхъ предметовъ, позади ихъ расположенныхъ, на окопы можно назначать $\frac{2}{3}$ всѣхъ силъ, обороняющихъ ограду, тогда какъ на мѣстные предметы остальную третью часть; при этомъ ограда деревни будетъ защищаема двухъяруснымъ огнемъ, съ той и другой линіи обороны. Три человѣка на два шага оборонительной линіи окраины, во всякомъ случаѣ, есть тахімумъ силъ, необходимыхъ для отличной ея обороны. На практикѣ, конечно, ограничиваются лишь общими опредѣленіями, полагая въ первомъ случаѣ—*одинъ баталіонъ на 800 шаговъ* окраины, а во второмъ—*баталіонъ на 500—600 шаговъ* ея протяженія. Въ зависимости отъ качества войскъ, прочности селенія, силы оборонительныхъ сооружений, нормы эти, безъ сомнѣнія, будутъ увеличиваться въ предѣлахъ отъ 800 до 1.200 шаговъ на каждый баталіонъ. Для лучшаго управленія войсками, обороняющими окраину, послѣднюю дѣлятъ на участки сообразно свойствамъ различныхъ ея частей. Въ глубину эти участки не должны простираться далѣе ближайшихъ параллельныхъ имъ улицъ или рубежей мѣстнаго значенія, въ боковомъ же направленіи—границами ихъ не должны служить мѣста, особенно выгодныя для неприятельской атаки (улицы, входы, исходящія углы и пр.), какъ *долженствующія входить въ*

составъ специальныхъ участковъ, назначенныхъ для ихъ обороны. Сообразно этому, каждый баталіонный участокъ дѣлится на нѣсколько—ротныхъ, съ одной или двумя линиями обороны, а послѣдніе еще на нѣсколько меньшихъ, согласуясь приэтомъ съ особенностями ограды. Изслѣдованіе опорнаго пункта съ непріятельской стороны легко укажетъ пункты, требующіе особаго вниманія. Лучшими границами участковъ, въ боковомъ направленіи, будутъ пункты, не подверженные непосредственно атака́, входящіе углы и т. п.

При оборонѣ окраины главное вниманіе обороняющагося обращается на созданіе сильной огневой линіи впереди своего фронта, вслѣдствіе чего сильныя поддержки въ боевой части войскъ излишни. Какъ бы малъ онъ ни былъ, каждый участокъ обороны долженъ состоять изъ боевой линіи и ея поддержки. Обыкновенно на поддержки назначаютъ отъ $\frac{1}{6}$ до $\frac{1}{8}$ части всѣхъ силъ, обороняющихъ назначенный участокъ. Поддержки назначаютъ: для усиленія огня въ тѣхъ пунктахъ участка, на которые направляется непріятель, для пополненія убыли въ людяхъ и для занятія особыхъ, въ предѣлахъ участка, мѣстъ для обороны, улучшающихъ ее въ необходимую минуту.

Во время обстрѣливанія окраины артилерійскимъ огнемъ, войска ее обороняющія скрываются въ специально заготовленныхъ для этого (вблизи позицій) убѣжищахъ, окопахъ, обезпеченныхъ блиндажами, или же за ближайшими каменными домами ограды. Сильныя дежурныя части, оставляемая въ это время на позиціяхъ, выставляя для наблюденія за противникомъ часовыхъ, также обезпечиваются отъ огня разнаго рода закрытіями. Въ окопахъ войска располагаются на стрѣлковой ступени, сидя спиной къ переднему откосу.

Для руководства войсками при задѣлываніи поврежденій, подрывныхъ работъ, обслуживанія телефоновъ и другихъ средствъ связи, въ каждый участокъ назначается нѣсколько саперъ, которые и не удаляются изъ него во все время бомбардировки, до штурма.

Укрѣпленія и окопы отнюдь не должны возводиться въ мѣстахъ, близко примыкающихъ къ каменнымъ стѣнкамъ, домамъ и другимъ, дающимъ осколки, постройкамъ деревни, и не располагаться вблизи легко загорающихся мѣстныхъ предметовъ. Удаленіе ихъ отъ подобнаго рода построекъ должно быть, во всякомъ случаѣ, не менѣе 50 шаговъ; лишь въ исключительныхъ случаяхъ, какъ на-

примѣръ, при оборонѣ проходвъ въ оградѣ, допускается и болѣе близкое расположеніе ихъ къ этимъ предметамъ, но при условіи самаго тщательнаго охраненія отъ осколковъ и могущаго случиться пожара (разборъ деревянныхъ строеній, удаленіе легко воспламеняемаго матеріала, принятіе мѣръ къ тушенію пожара и т. п.).

Окопы и укрѣпленія, возводимыя для обороны окраины деревни, располагаются такимъ образомъ, чтобы они могли всю мѣстность, на разстояніи не менѣе 1.000 шаговъ, держать подъ самымъ дѣйствительнымъ обстрѣломъ. Они не должны быть слишкомъ удалены отъ окраины деревни или подвержены фланговому огню артилеріи, а тѣмъ болѣе пѣхоты противника ⁴). Кромѣ общихъ мѣръ, предпринимаемыхъ для охраненія окоповъ отъ фланговаго огня (уступное расположеніе, сосѣднія войска, фланговое положеніе своей артилеріи, резервы и мѣстность), непременно принимаются и мѣры специально технического характера, къ числу которыхъ относятся: устройство окоповъ кремальерами, блиндажи, траверсы и достаточная ихъ маскировка.

Слишкомъ значительное удаленіе окоповъ отъ деревни (свыше 400 шаговъ) сводитъ почти къ нулю все значеніе ихъ: войска, ихъ обороняющія, подвергаются отдѣльной атакѣ противника, препятствуя, вмѣстѣ съ тѣмъ, и хорошему обстрѣлу ограды; съ другой же стороны — будучи оттѣснены, даютъ возможность непріятелю ворваться вслѣдъ за ними въ деревню и получить удобныя исходныя позиціи для послѣдующихъ атакъ этой ограды. Столь же невыгоднымъ представляется и возведеніе въ близкомъ разстояніи отъ селенія редутовъ, если селеніе не является этапомъ. Здѣсь также, какъ и при расположеніи окоповъ значительно впереди селенія, взятый редуть послужитъ уже готовымъ подступомъ къ деревнѣ, во время же контръ атаки обороняющагося съ цѣлью обратнаго овладѣнія потерянной деревней будетъ готовымъ редюитомъ ⁵).

Окопы и укрѣпленія не должны мѣшать огню своей артилеріи, для чего и не располагаются на пути направленія ея выстрѣловъ; практика послѣдней войны показала, что, при сближеніи обоихъ противниковъ уже на 1.000 шаговъ, расположенная въ 3-хъ вер-

⁴) Какъ показала опытъ войны 1904-5 годовъ, фланговый артилерійскій огонь уже съ разстояній до 3 верствъ являлся губительнымъ для окоповъ. Открытый же съ разстояній менѣе 2¹/₂ верствъ, онъ почти постоянно заставлялъ обороняющагося очищать до штурма линію окоповъ и искать укрытій въ тылу.

⁵) Желѣзнодорожный редуть у с. Ханченцу.

стахъ позади ихъ артилерія почти не въ состояніи поддерживать тылоты изъ опасенія пораженія своихъ. Они должны быть снабжены достаточнымъ количествомъ патроновъ, продовольствіемъ, водою, перевязочными средствами и мѣшками съ пескомъ, имѣя, сверхъ того, въ каждомъ окопѣ перспективное кроки впереди лежащей мѣстности съ обозначеніемъ разстояній до замѣтныхъ предметовъ. Будучи открыты съ горжи и съ задней отлогостью внутренняго рва сведенною на нѣтъ, укрѣпленія и окопы устраиваются непременно съ бойницами, несмотря на всѣ ихъ пресловутые недостатки; эти бойницы, расширяющіяся въ сторону противника или съ перехватомъ въ серединѣ, во время артилерійскаго обстрѣливанія деревни закрываются травой или другимъ маскировочнымъ матеріаломъ, при приближеніи же непріятеля къ окопамъ на разстояніе дѣйствительнаго огня, все болѣе и болѣе открываются для дѣйствія. Кромѣ бойницъ, для лучшей подготовки стрѣлковаго боя, обороняющимся, въ сторонѣ отъ окоповъ, по возможности по серединѣ между окопами и оградой, шагахъ въ 150 отъ первыхъ, должны быть возведены фальшивые окопы съ ясно замѣтными бойницами и чучелами въ нихъ; за невозможностью достигъ этого, хорошо эти фальшивые окопы располагать такимъ образомъ, чтобы настоящіе проектировались на нихъ и не были бы поэтому замѣтны противнику.

Видъ отступающихъ изъ окоповъ дѣйствуетъ крайне удручающе на всѣхъ остальныхъ защитниковъ ихъ, а потому и должны быть приняты всѣ мѣры къ тому, чтобы никто безъ приказанія не отступалъ изъ окоповъ. Во время обороны окоповъ чрезвычайно важно отстаивать ихъ до послѣдней возможности, хотя бы противникъ и прорвался гдѣ либо между ними, потому что во-время открытій фланговый огонь, въ связи съ фронтальнымъ съ ограды, почти всегда будетъ въ состояніи отбросить и прорвавшася уже черезъ окопы противника; съ другой же стороны, для успѣха обороны деревни, необходимо, чтобы отступление изъ окоповъ производилось методически, во-время и въ полномъ порядкѣ, не мѣшая огню тыловыхъ и сосѣднихъ участковъ. Особенно важно соблюдать это ночью, при внезапномъ нападеніи противника. Для заблаговременнаго раскрытія непріятельскаго наступленія ночью, сторожевое охраненіе окоповъ ограничивается лишь высылкою секретовъ на разстояніе до 600 шаговъ и дозоровъ для осмотра впереди и на флангахъ лежащей мѣстности и для связи; въ окопахъ же должны быть поставлены часовые. Войска постоянно находятся

въ полной готовности къ дѣйствіямъ. При близости противника, недопустимо никакое облегченіе въ одеждѣ. Сильныя дежурныя части, въ количествѣ не менѣе половины числа войскъ, обороняющихъ данный участокъ, въ должномъ снаряженіи и бодрственномъ состояніи, должны быть готовы встрѣтить всякое его наступленіе. Винтовки всѣхъ людей еще съ вечера кладутся на брустверь, въ продѣланные желобки въ немъ, и направляются на вѣроятные пути наступленія атакующаго, поверхъ же ихъ протягивается проволока. Для связи и быстрой передачи донесеній устраивается ночная условная сигнализациа потайными электрическими фонарями. Въ тылу, на наиболѣе удобныхъ мѣстахъ, устанавливаются прожекторы легкаго типа. *Путь отступленія изъ окоповъ не долженъ быть извѣстенъ противнику*; въ виду этого, ходы сообщенія, помимо тщательной своей маскировки, должны быть хорошо примѣнены къ мѣстности и не доходить до выходовъ изъ окраины. Эти послѣдніе, въ періодъ артилерійскаго обстрѣливанія деревни, должны быть также весьма тщательно замаскированы. Вообще, чрезвычайно важно не показывать противнику входовъ и выходовъ обороняемой деревни и тѣмъ вводить его въ заблужденіе въ опредѣленіи направленія атаки.

Если по близости отъ обороняемой деревни, въ направленіи движенія противника, шагахъ въ 600 отъ нея, имѣются какія-либо небольшія деревни, включеніе которыхъ въ общую линію обороны было бы признано почему либо неудобнымъ, то ими весьма выгодно воспользоваться въ качествѣ опорныхъ пунктовъ демонстративнаго значенія. Занятые небольшими частями обороняющагося, съ обеспеченнымъ для нихъ путемъ отступленія, эти деревни, подобно селеніямъ Баотайцзы, Бейтайцзы, Сяосуцзы и др. въ бояхъ подъ Сандепу, привлекутъ на себя вниманіе противника, отвлекутъ русло его атаки по ложному пути; будучи же затѣмъ, въ удобный для того моментъ, *очищены и подожжены обороняющимися*, создадутъ затрудненія дебушированію разстроенныхъ войскъ непріятеля изъ этихъ деревень.

Распределеніе стрѣлковъ вдоль ограды подчиняется общимъ условіямъ лучшаго обстрѣла впередилежащей мѣстности, безопасности и вѣроятныхъ путей наступленія противника, почему исходящія части и выходы изъ селенія занимаются стрѣлками значительно гуще, нежели мѣста входящія и менѣе подверженныя непосредственной атакѣ. Здѣсь, какъ и при оборонѣ окоповъ, самое серьезное вниманіе обращается на предохраненіе людей отъ флан-

говаго огня и на специальную маскировку ограды. Съ этою цѣлью пользуются, съ одной стороны, мѣстными предметами въ качествѣ траверсовъ, а, съ другой, создаютъ укрытія при помощи разныхъ искусственныхъ мѣропріятій, принимая за правило, что *хорошо обеспеченной оградой можетъ почитаться лишь та, которая обеспечена отъ фланговаго огня не съ одной какой либо стороны, а на обоихъ своихъ флангахъ*. Въ видахъ маскировки, бѣлыя каменные стѣнки ограды вымазываются глиной или же къ нимъ прислоняются срубленные вѣтви деревьевъ и хворостъ, незанятые обороняющимся заборы покрываются известкой съ изображеніями на нихъ—сажей—бойницъ, а хорошо видимые ориентировочные предметы уничтожаются и т. д. ⁶⁾). Каменные стѣны ограды лучше всего обезпечиваются присыпкой къ нимъ съ наружной стороны земли, что, вмѣстѣ съ тѣмъ, будетъ и нѣсколько замаскировывать ихъ; сверхъ того, прорѣзываніемъ на колѣнной высотѣ и лежа бойницъ, замаскированныхъ, до времени, подходящимъ матеріаломъ, и, наконецъ, устройствомъ позади ихъ обезпеченныхъ блиндажами окоповъ. Подобная же наружная присыпка земли, со рвомъ впереди, обезпечивающая войска отъ взрывовъ динамитныхъ и иныхъ патроновъ, примѣняется и ко всѣмъ вообще прочимъ, болѣе или менѣе прочнымъ, постройкамъ деревни.

При расположеніи пулеметовъ на окраинѣ деревни, особое вниманіе удѣляется: на обезпеченіе ихъ отъ осколковъ и камней близъ расположенныхъ каменныхъ построекъ, на неограниченіе обстрѣла пожаромъ или отъ нагроможденія впереди, послѣ взрывовъ, различнаго матеріала, и на собственное обезпеченіе ихъ отъ засыпки землей; поэтому, во время артилерійскаго огня противника, пулеметы, предназначенные для обороны окраины деревни, *никогда не должны ставиться въ домахъ, за каменными стѣнами, за высокими брустверами и бойницами въ нихъ, а также и не располагаться подъ блиндажами окоповъ и другихъ мѣстныхъ предметовъ*. Они не должны быть прикованы къ одному какому-нибудь мѣсту, а должны пользоваться полной свободой дѣйствій въ предѣлахъ указаннаго имъ участка, обыкновенно фланговаго, окраины. Во время артилерійскаго обстрѣливанія, они скрываются за близъ находящимися домами окраины; при штурмѣ же, быстро выкатываются впередъ, стараясь поразить

⁶⁾ Чрезвычайно хорошимъ закрытіемъ являются и каменные стѣнки среди садовъ и парковъ селенія, окружающихъ его, такъ какъ онѣ хорошо маскируются, впереди ихъ расположенными, стѣнами общей ограды.

непріятеля, по возможности, внезапно открытымъ фланговымъ огнемъ. Разстоянія, съ которыхъ они должны дѣйствовать, будутъ исполнѣ зависѣть отъ собственнаго ихъ усмотрѣнія, съ тѣмъ лишь однако условіемъ, чтобы они дѣйствительно имѣли возможность поразить цѣли губительнымъ огнемъ, безъ обнаруживанія себя заранѣе и безъ пользы для дѣла. Обыкновенно такими разстояніями будутъ 600 и ближе шаговъ отъ противника.

Войска, обороняющіе окопы или непосредственно ограду деревни, ни въ коемъ случаѣ не должны, послѣ отбитія атакъ противника, *оставлять своихъ мѣстъ для преслѣдованія его*. Особенно опасными представляются подобнаго рода дѣйствія во время атакъ противника, когда этотъ послѣдній не дошелъ еще до атакованныхъ мѣстъ. Лучше всего, если это преслѣдованіе примутъ на себя всецѣло артилерія и пулеметы, въ нѣкоторыхъ же случаяхъ еще и кавалерія обороняющейся стороны.

Оборона окраины деревни должна быть всегда *предпринимаема съ неразстроенными еще предшествующими боями* войсками, отнюдь не въ концѣ неудачнаго боя. Это вытекаетъ уже изъ самой ея сущности, требующей: высокаго проявленія стойкости, ловкости, находчивости и присутствія духа при обходныхъ движеніяхъ противника.

Охрана фланговъ окраины осуществляется посредствомъ устройства на углахъ деревни открытыхъ съ горжи укрѣпленій, фланкирующихъ фасы ея или приспособленія къ оборонѣ мѣстныхъ предметовъ (кладбищъ и пр.), находящихся тамъ же, а также и при помощи расположенія дополнительныхъ укрѣпленныхъ позицій, уступомъ за этими флангами, обстрѣливаемыхъ въ свою очередь продольно со стороны деревенской ограды. Лучшимъ, однако, обезпеченіемъ фланговъ будутъ служить: наблюденіе за ними, своевременный подходъ къ нимъ подкрѣпленій, дѣйствительный продольный огонь артилеріи и, наконецъ, *успѣхъ дѣйствій внѣшняго резерва*. Обороняя ограду селенія, обороняющійся старается встрѣтить прорвавшагося въ нее противника перекрестнымъ огнемъ изъ опорныхъ пунктовъ и атакой съ трехъ разныхъ сторонъ выбить затѣмъ изъ нея. Взаимная поддержка между участками обороны здѣсь должна быть самой полной.

Б. Никулицевъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

