



АТАКА И ОБОРОНА НАСЕЛЕННЫХЪ ПУНКТОВЪ.

Атака окраины селенія.

Уреднамѣренной атакѣ селенія должна предшествовать всегда самая тщательная его развѣдка: по подробному плану, свѣдѣнiямъ отъ жителей, показанiямъ плѣнныхъ и рекогносцировкамъ.

Эти послѣднiя производятся обыкновенно начальникомъ отряда, способными на это дѣло офицерами, командами развѣдчиковъ и, наконецъ, кавалерiей, которая, пользуясь быстротой своего передвиженiя и временемъ сутокъ (передъ разсвѣтомъ), старается опредѣлить: состоянiе обороняющагося, силу и качество его укрѣпленiй, мѣстоположенiе ихъ и его артилерiи, входы и выходы изъ селенiя, прочность построекъ и мѣстонахожденiе редуита.

1) См. «Восенный Сборникъ» 1913 г. № 7.

Сообразно полученнымъ свѣдѣніямъ, опредѣляется число войскъ, потребное для непосредственной атаки селенія. Бросать въ атаку значительныя массы войскъ, полагаясь на одну лишь численность, значитъ добровольно *отказаться отъ творческой работы и отъ правильнаго распредѣленія своихъ силъ для достиженія устъха*. Такое отношеніе допустимо лишь при абсолютномъ и подавляющемъ численномъ превосходствѣ силъ атакующаго надъ обороняющимся на всемъ полѣ сраженія. Необходимо не забывать, что недостатокъ силъ, какъ и излишество ихъ одинаково вредны, одинаково вызовутъ большія потери и поведутъ къ неуспѣху: въ первомъ случаѣ, *при непосредственной атакѣ селенія*, а во второмъ—*внѣ, на рѣшающемъ участкѣ его, въ полѣ*.

При атакѣ селенія важно не столько количество войскъ, сколько ихъ качество (дисциплинированность, умѣнье дѣйствовать въ одиночку, преодолевать препятствія и выносить, неизбѣжно серьезныя, потери). На основаніи опыта прошедшихъ кампаній, можно признать вполне достаточнымъ, назначать на каждый шагъ окраины отъ 3 до 5 атакующихъ, или на каждые 500 шаговъ ея, отъ 2 до 3 баталіоновъ пѣхоты при соответствующемъ обстановкѣ и количествѣ саперъ и рабочихъ командъ. Атака должна быть *предпринимаема всегда свѣжими и неуставшими войсками*. Въ виду того, что преодоленіе препятствій и бой въ домахъ требуютъ большаго напряженія физическихъ силъ людей, часть снаряженія съ нихъ, а если возможно, то и шинелей, снимается, складываясь гдѣ-либо, подъ наблюденіемъ нѣсколькихъ человекъ отъ роты, приблизительно на высотѣ артилерійскихъ позицій. Рабочія команды, частью же и войска, снабжаются разными приспособленіями для преодоленія препятствій, въ томъ числѣ и пироксилиновыми шашками (заранѣе привязанными къ жердямъ различной величины). Намѣченный ударъ на окраину не долженъ быть торопливо направленъ. Необходимо подвести войска сперва къ исходнымъ позиціямъ, нацѣлить ихъ и построить въ соответствующій боевой порядокъ, а затѣмъ уже предпринимать одновременную и охватывающую со всѣхъ сторонъ атаку. Дѣйствія подобныя тѣмъ, которыя разыгрались подъ с. Ханьченну, 22-го февраля 1905 года, когда войска наши торопливо бросались въ безсвязныя и разрозненныя атаки, какъ совершенно неумѣстныя, не должны быть терпимы. Если возможно, атака деревни производится ночью, незадолго до разсвѣта. Однако, эти атаки выгодны лишь въ томъ случаѣ, когда впереди окраины не имѣется сильныхъ укрѣпленныхъ позицій, обороноспособность са-

мой деревни слаба, противникъ впечатлителенъ, малобдителенъ и потрясенъ предшествующими неудачами; внутреннее пространство деревни запутано, подступы же къ ней удобны. Въ такихъ случаяхъ, достаточно и малаго количества войскъ для достиженія положительныхъ результатовъ: внезапное нападеніе съ разныхъ сторонъ, громкій крикъ ура, засады, дѣйствія пироксилиновыми патронами, находчивость и ловкость людей, весьма скоро заставятъ противника очистить деревню. При отсутствіи же такихъ благоприятныхъ условій, хотя и слѣдуетъ начинать наступленіе до разсвѣта, но уже съ цѣлью—за ночь приблизиться къ противнику на дистанцію рѣшительнаго ружейнаго огня (600—1000 шаговъ), чтобы окопавшись, съ разсвѣтомъ, прочно занять исходное положеніе для предстоящей атаки.

Вмѣстѣ съ этимъ, послѣднее, вѣроятно, вызоветъ и огонь артилеріи противника, но далеко уже не въ тѣхъ благоприятныхъ условіяхъ, какъ днемъ и при атакѣ съ дальнихъ дистанцій.

Наступленіе производится всею боевою линіею одновременно, при полной связи составляющихъ ее частей и съ артилеріей атаки. Оно производится подъ покровительствомъ огня большей части орудій послѣдней, *въ назръвшую для атаки минуту*, когда артилерія противника будетъ уже достаточно поколеблена, позиціи ея опредѣлены и произведены значительныя разрушенія въ оградѣ ²⁾. Дальнѣйшее движеніе пѣхоты уже сообразуется съ успѣхомъ дѣйствій ея артилеріи и съ послѣдующими мѣропріятіями противника.

Огонь артилеріи наступающаго обращается на войска обороняющагося съ цѣлью помѣшать имъ дѣйствовать по наступающей пѣхотѣ. Прежде всего онъ направляется на намѣченные пункты атаки, стараясь уничтожить закрытія, разрушить стѣны, привести въ негодность для обороны видимые дома, *загонять шрапнелями обороняющихся за закрытія и снова выманивать ихъ оттуда временнымъ прекращеніемъ огня*, а затѣмъ, по приближеніи атакующихъ на 200—300 шаговъ къ противнику—для пораженія верхнихъ частей домовъ и другихъ предметовъ внутренности деревни или спѣшащихъ на выручку резервовъ.

²⁾ Если предпринимается исключительно дневная атака, и артилерія обороняющагося придерживается выжидательной тактики, то—съ цѣлью вызвать послѣднюю на отвѣтный огонь—предпринимается сперва частичное наступленіе пѣхоты, по возможности, лишь до границъ зоны дѣйствительнаго ружейнаго огня (1500 шаг.). чтобы не подставить ее преждевременно потерямъ.

Для дѣйствій противъ селенія, силы войскъ раздѣляются, по крайней мѣрѣ, на двѣ колонны, въ каждой изъ которыхъ должны имѣться свои боевыя линіи и резервы различнаго назначенія. Одна изъ этихъ колоннъ направляется на фронтъ окраины деревни, съ наивыгоднѣйшей (въ тактическомъ отношеніи) стороны, тогда какъ другая—на тылъ противника, для дѣйствій противъ его общаго резерва, захвата тыловой части деревни съ путями отступленія. Числительная сила обѣихъ колоннъ сообразуется съ особенностями, при коихъ каждой изъ нихъ придется дѣйствовать. Такимъ образомъ, вторая изъ колоннъ, какъ идущая по наиболѣе важному направленію, имѣющая дѣло съ резервомъ противника, обыкновенно дѣлается сильнѣе первой, имѣя притомъ въ распоряженіи и нѣсколько батарей, непосредственно слѣдующихъ за нею во время атаки.

Дальнѣйшее подраздѣленіе силъ каждой изъ этихъ колоннъ должно соответствовать задачамъ, которыя на нихъ возлагаются и способствовать, кромѣ того, упорядоченному веденію самого боя. Вслѣдствіе этого, первая колонна состоитъ изъ нѣсколькихъ штурмовыхъ колоннъ, подраздѣляющихся, примѣрно, на первую линію, *имѣющую своимъ назначеніемъ взятіе окраины деревни и утвержденіе въ ней*; на вторую, долженствующую *подкрѣплять первую, обезпечить ее отъ контрг-атакъ и вести, первоначально, бой за обладаніе внутренностью деревни*; резервовъ, *обезпечивающихъ, какъ штурмовыя колонны, отъ ударовъ во флангъ и тылъ, такъ и ведущихъ бой внутри деревни*. Вторая колонна состоитъ, въ свою очередь, изъ одной или нѣсколькихъ штурмовыхъ колоннъ съ резервами, для атаки тыловой окраины деревни и главнаго резерва, имѣющаго спеціальнымъ своимъ назначеніемъ дѣйствія противъ общаго резерва противника. Сверхъ всего этого, въ распоряженіи начальника отряда находится и *общій резервъ* ³⁾, при помощи котораго онъ регулируетъ ходъ всего боя. Конечно, подобное подраздѣленіе колоннъ не носитъ какого-либо постояннаго характера, будучи подчинено условіямъ обстановки, въ которой войскамъ приходится дѣйствовать, обороноспособности данной деревни, намѣреній противника: оборонять одну лишь окраину или окраину со внутренней частью непосредственно.

Всѣмъ штурмовымъ колоннамъ, назначеннымъ для атаки деревни, даются участки и районы атаки; сила же каждой изъ

³⁾ Общій резервъ можетъ быть и слабого состава.

Этихъ колоннъ должна быть сообразована съ обороноспособностью даннаго участка, съ подступами къ нему и съ важностью его положенія. Участки должны быть смежные, ограниченные какими-либо мѣстными рубежами, удобными для ихъ обороны, дающими обстрѣлъ, по крайней мѣрѣ, на 15—20 шаговъ; въ направленіи наступленія противника, такими представляются: улицы, переулки, площади дворовъ и огородовъ, свободныя отъ построекъ. Выгодными пунктами атаки будутъ тѣ, подступы къ которымъ менѣе всего обстрѣливаются противникомъ, которые *поражаются фланговымъ и перекрестнымъ огнемъ артиллеріи наступающаго*, будучи, въ то же время, не подвержены, въ свою очередь, такому же огню артиллеріи обороны. Выгодными пунктами атаки принято также считать: различнаго рода входы и выходы изъ селенія, улицы, исходящіе углы, мѣста съ удобными подступами и пр. Районы атаки опредѣляются (сообразно возложеннымъ задачамъ, подступамъ, дорогамъ и мѣстнымъ рубежамъ) такимъ образомъ, чтобы атакующіе могли, по крайней мѣрѣ съ трехъ разныхъ сторонъ ворваться въ окраину. Лучшими подступами при этомъ, несомнѣнно, окажутся тѣ, которые *не обстрѣливаются продольно артиллерійскимъ и ружейнымъ огнемъ*, способствуютъ болѣе скрытному передвиженію, сопровождаются возможно большимъ количествомъ непоражаемыхъ пространствъ и, не слѣдуя по скатамъ въ близкомъ разстояніи отъ противника, являются свободными на своемъ пути отъ значительныхъ препятствій для движенія (глубокихъ овраговъ, рѣчекъ и пр.). Войска слѣдуютъ въ нѣсколькихъ линіяхъ, имѣя *въ первой*—цѣпь, *затѣмъ* —поддержки, рабочія команды ⁴⁾; *нѣсколько линій* штурмовыхъ резервовъ въ уступномъ порядкѣ, принадлежащихъ къ колоннамъ; *линію* частныхъ резервовъ, для общаго обезпеченія успѣха атаки на разныхъ пунктахъ и съ фланга, для веденія боя внутри деревни (совмѣстно съ другими), и общій резервъ. Въ зимнее время, люди, по крайней мѣрѣ всѣхъ периодовыхъ баталіоновъ, на случай самоокапыванія, должны быть снабжены земляными мѣшками съ пескомъ.

Деревня должна быть взята еще до начала темноты, хотя бы въ сумеркахъ, къ чему и приравнивается все наступленіе. Пользуясь успѣхомъ своей артиллеріи, обстрѣливающей непрерывно, между тѣмъ, все пространство окраины; перерывами непріятельскаго артиллерійскаго огня или промежутками между появленіями


4) Болѣе половины рабочихъ и саперъ слѣдуютъ при частыхъ резервахъ, имѣя цѣлю содѣйствовать атакѣ внутри деревни.

снарядовъ и другими удобными минутами движенія, атакующія войска, стремительно, перебѣжками, отъ одного закрытія къ другому, перекатной волной, направляются къ противнику, въ то время, какъ саперы, двигаясь впередъ, производятъ развѣдку. При значительномъ удаленіи закрытій одно отъ другого и остановкахъ между ними на продолжительное время, какъ и въ другихъ уважительныхъ случаяхъ, войска, каждый разъ, обращаются къ самоокапыванію, не теряя, во всякомъ случаѣ, изъ вида постоянной необходимости, даже и во время самоокапыванія пользоваться всякимъ представляющимся случаемъ къ дальнѣйшему движенію впередъ.

Первой задачей атакующаго будетъ овладѣніе всѣми отдѣльно выдвинутыми постройками селенія и укрѣплѣніями обороны, фланкирующими подступы его къ окраинѣ. Разгромленная предварительно огнемъ артилеріи, онѣ занимаютъ, по возможности, одними частями цѣпи штурмующихъ колоннъ безъ содѣйствія ихъ резервовъ, которые обходятъ ихъ въ это время по сторонамъ, выдвигая новыя цѣпи, взамѣнъ прежнихъ; войска занявшія эти постройки, немедленно окапываются впереди ихъ или приспособляютъ къ оборонѣ имѣвшіеся уже здѣсь ранѣе окопы. Частные резервы, слѣдуя за колоннами въ извѣстномъ отъ нихъ удаленіи, смотря по тѣмъ или инымъ соображеніямъ, направляются на тѣ пункты окраины, которымъ желательно будетъ нанести главнѣйшіе удары. Гребни возвышенностей и окопы, лежащіе передъ окраинной деревни, берутся охватывающими ударами съ фланга и съ фронта, при содѣйствіи жестокаго фланговаго огня артилеріи. Одна лишь фронтальная атака этихъ окоповъ, безъ содѣйствія такого огня и другихъ вышнихъ воздѣйствій, рѣдко когда достигаетъ успѣха. Совмѣстно съ этимъ, атака окоповъ подготавливается пулеметнымъ и ружейнымъ огнемъ съ близкихъ дистанцій (въ томъ числѣ и фланговымъ), непродолжительнымъ, но энергичнымъ по силѣ, съ высылкою впередъ, для уничтоженія искусственныхъ препятствій или продѣлыванія въ нихъ проходовъ, рабочихъ командъ (съ саперами), снабженныхъ мѣшками съ пескомъ или стальными щитами. Атака окоповъ производится всей передовой линіей *одновременно, сразу по всему фронту*, съ обезпеченіемъ фланговъ ея отъ возможныхъ контръ-атакъ противника.

Весьма выгоднымъ представляется также атака и захватъ резервовъ противника до атаки окоповъ или непосредственно послѣ нея, съ цѣлью — на плечахъ непріятеля ворваться въ окраину.

Немедленно послѣ атаки принимаются мѣры по укрѣпленію за собою всего захваченнаго по доставкѣ пулеметовъ и по приведенію частей передовыхъ ротъ въ порядокъ, причемъ взятые окопы (впредь до успѣха атаки окраины) занимаются ими для поддержки войскъ на случай неудачи дальнѣйшей атаки. Преслѣдованіе про-



тивника, какъ и послѣдующая атака ограды, ложатся уже всецѣло на обязанность резервовъ штурмовыхъ колоннъ, подкрѣпленныхъ лишь въ случаѣ надобности войсками частныхъ резервовъ въ минимальномъ количествѣ.

Съ захватомъ окоповъ, первый фазисъ борьбы за обладаніе окриной можетъ почитаться оконченнымъ и атакующій переходитъ непосредственно къ дѣйствіямъ противъ деревни.

Распредѣленные широкимъ фронтомъ, войска атакующаго (ре-

зервы штурмовыхъ колоннъ), не давая, по возможности, противнику опомниться, немедленно, вслѣдъ за взятіемъ окоповъ, устремляются къ назначеннымъ для атаки участкамъ окраины, на плечахъ отступающаго; имъ содѣйствуютъ въ этомъ, непрекращающійся за все это время артиллерійскій, пулеметный и ружейный огонь съ ближнихъ дистанцій. между тѣмъ, какъ частные резервы отряда, подходя къ линіи окоповъ, принимаютъ всѣ мѣры, какъ къ поддержкѣ атакующихъ частей, такъ и къ охранѣ ихъ фланговъ отъ возможныхъ покушеній противника.

Развернувъ новыя цѣпи, съ саперами и рабочими командами (прежняго состава) непосредственно за ними, вновь образованныя такимъ образомъ штурмовыя колонны направляются *на ясно видимые, выдающіеся (поврежденные или необстрѣливаемые неприятельской артиллеріей пункты атаки) входы и другія слабыя мѣста ограды*, съ такимъ расчетомъ, чтобы пути наступленія ихъ совпадали бы съ направленіями огня ихъ собственной артилеріи. Сила ихъ, какъ и прежде, вполне сообразовывается съ подступами и обороноспособностью того пункта, противъ котораго онѣ дѣйствуютъ, хотя и безъ всякаго излишняго скопленія войскъ или разстройства пѣлости ихъ организациі.

Общій резервъ, въ достаточномъ удаленіи въ это время отъ мѣста атаки, долженъ находиться въ полной готовности поддержать колонну войскъ, дѣйствующую противъ общаго резерва противника, а по овладѣніи окраиной, обратиться и къ дѣйствіямъ противъ внутренней деревни.

Внезапная атака черезъ какую нибудь слабообороняемую часть окраины приноситъ въ этотъ періодъ серьезныя выгоды.

Для согласованности фронтальной атаки съ атакой фланговой и въ тылъ противника, и вообще со всѣми отдѣльно наступающими колоннами, должны быть приняты *заблаговременно* самыя энергическія мѣры, къ числу которыхъ слѣдуетъ отнести: возлагаемую на ихъ начальниковъ *ответственность*; *заблаговременная* отдача приказаній; *точное обозначеніе времени начала наступленія*; поддержаніе постоянной связи между колоннами телефономъ, автомобилями, ординарцами и летучей почтой. Въмѣстѣ съ тѣмъ, въ виду крайне важнаго значенія самодѣятельности младшихъ начальниковъ во время атаки ограды, а затѣмъ и внутри деревни, послѣднимъ, до самыхъ мелкихъ включительно, должны быть предварительно опредѣлены, ясно, цѣль, задача и ожидаемое съ ихъ стороны содѣйствіе, въ формѣ наставленій для дѣйствій, а не приказа. Связь между артиллеріей и

пѣхотой должна быть организована возможно полнѣе, къ чему и должна стремиться возможно болѣе сама артилерія. Къ началу штурма огонь непріятельской артилеріи долженъ быть стѣсненъ до послѣдней возможности, между тѣмъ, какъ пункты атаки обстрѣлены *сосредоточеннымъ* и перекрестнымъ огнемъ.

Моментъ штурма окоповъ и ограды выбирается почти исключительно въ зависимости отъ удачнаго огня артилеріи и удачнаго моральнаго воздѣйствія на противника побочными средствами (угроза флангу, фланговый пулеметный огонь, орудійный огонь съ ближайшаго разстоянія и пр.).

Видъ отступающихъ крайне неблагоприятно дѣйствуетъ на штурмующія войска, почему и принимаются своевременно всѣ мѣры къ тому, чтобы поддерживать атакующихъ частями изъ позади слѣдующихъ резервовъ, не прибѣгая (исключая случаевъ особой важности) къ полному израсходованію частныхъ резервовъ, а тѣмъ болѣе — общаго, такъ какъ главная трудность атака будетъ еще впереди. Эти подкрѣпленія направляются къ нимъ съ фланга, чтобы перемѣшиваніемъ частей не нарушать порядка и организаціонной ихъ спайки. Преодолявая стѣны, рѣшетки, заборы и другія мѣстныя особенности ограды, войска стараются овладѣть ими съ двухъ сторонъ: пока одни, подходя и прижимаясь къ стѣнамъ вплотную, обстрѣливая ихъ, при помощи саперъ и рабочихъ дѣйствуютъ топорами, ломами, пироксилиновыми шашками, и эскалаторуютъ преграду съ фронта, — другіе, между тѣмъ, врываются во внутреннее пространство черезъ имѣющіеся въ ней бреши и входы. Немедленно, вслѣдъ за атакующими доставляются сюда и пулеметы. Для укрѣпленія за собою всего взятаго, весьма выгоднымъ представляется немедленное же овладѣніе въ атакуемомъ участкѣ домами и другими крѣпкими постройками ограды; части ворвавшихся войскъ, укрѣпившись въ этихъ домахъ, дѣйствуютъ оттуда огнемъ по тѣмъ войскамъ противника, которыя все еще оказываютъ имъ сопротивленіе. Такимъ же образомъ, овладѣвшія участкомъ, свободныя войска штурмующихъ, въ свою очередь, также направляются начальниками колоннъ влѣво и вправо, вдоль по окраинѣ, для содѣйствія смежнымъ участкамъ огнемъ и штыкомъ съ фланга, если послѣдніе нуждаются въ этомъ; весьма хорошимъ средствомъ представляется здѣсь и втаскиваніе пулеметовъ въ дома и въ другіе, имѣющіе хорошій обстрѣлъ, пункты.

Частные резервы имѣютъ своею цѣлью противодѣйствовать резервамъ противника, идущимъ на выручку окраины, и поддержи-

вать атакующія части. Совмѣстно съ боевой линіей, они стараются возможно скорѣе овладѣть важнѣйшими входами въ селеніе, откуда уже и дѣйствовать въ зависимости отъ обстановки; для овладѣнія же этими послѣдними они должны не только непосредственно утвердиться въ нихъ, но и занять всѣ окружающіе ихъ опорные пункты. Для противодѣйствія же попыткамъ противника вернуть потерянную окраину обратно, однимъ изъ важнѣйшихъ условій успѣшной дѣятельности ихъ, является сохраненіе порядка въ войскахъ, что и должно быть предметомъ заботы начальниковъ, особенно же старшихъ въ звеньяхъ.

Исключая войскъ частныхъ резервовъ, ворвавшіяся въ окраину части атакующаго не преслѣдуютъ опрокинутаго ими противника, но возможно прочнѣе утверждаютъ въ ней; рабочіе и приданные къ передовымъ частямъ саперы также содѣйствуютъ имъ въ приспособленіи къ оборонѣ всей взятой окраины, съ устройствомъ въ ней, гдѣ нужно, редюитовъ.

Примѣромъ атаки окраины селенія можетъ служить бой подъ с. Линшинпу, 1-го октября 1904 г.

Линшинпу.


Позиція у с. Линшинпу, составлявшая правый флангъ расположенія войскъ 17-го армейскаго корпуса, къ утру 1-го октября 1904 г. была занята 137-мъ и 139-мъ пѣхотными полками, батальономъ 140 пѣх. полка и тремя батареями 35-й артиллерійской бригады. За правымъ флангомъ ея, уступомъ въ 3-хъ верстахъ позади, находились у с. Кудяза 9-й и 11-й пѣх. полки, а у с. Сыфантай 10-й и 12-й; артилерія располагалась въ верстѣ позади Линшинпу и близъ д. Ингоа.

Къ востоку отъ этой позиціи, примыкали, слѣва, остальные части войскъ 17-го армейскаго корпуса, тогда какъ къ западу располагались войска 6-го сибирскаго корпуса.

Оттѣсненные рядомъ кровопролитныхъ боевъ къ р. Шахе, русскія войска, занимавшія эту позицію, были до крайности утомлены и потрясены предшествующими неудачами и въ смыслѣ активной силы не представляли достаточно серьезнаго значенія.

Не смотря на сравнительное затишье 30-го сентября, русскіе не только не привели въ должное оборонительное состояніе д. Линшинпу, но и не приняли вообще какихъ нибудь мѣръ къ болѣе успѣшной ея оборонѣ. Ограничившись устройствомъ лишь нѣсколь-

ких окоповъ въ юго-западной части и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ — на восточной, они не привели даже въ оборонительное состояніе прекрасной естественной позиціи на южной окраинѣ ея, ввидѣ массивныхъ глинобитныхъ стѣнъ, тянущихся въ два ряда (передняя стѣна въ $2\frac{1}{2}$ фута, а задняя, составляющая ограду импаней, въ сажень высотой), и кумирни на сѣверо-западной ея оконеч-



ности. Средняя часть южной окраины с. Линшинпу совершенно не была занята ими и, только промежутокъ между стѣнами, на оконечностяхъ окраины, былъ занятъ: на правомъ флангѣ—7-й ротой 137-го пѣх. Нѣжинскаго полка, на лѣвомъ же (въ концѣ боя) вновь прибывшими частями 9-го Староингерманландскаго полка. Совершенно подъ прямымъ угломъ къ фронту наступленія японцевъ, *подъ фланговымъ ихъ обстрѣломъ*, въ открытомъ окопѣ восточной части с. Линшинпу, располагалась 12-я рота 137-го пѣх. полка.

Вправо отъ 7-й роты помѣщались въ окопахъ остальные части 2-го батальона Нѣжинскаго полка, а еще далѣе тянулись окопы моршанцевъ. Въ сѣверо-западной части селенія пріютились двѣ роты зарайцевъ, а уступомъ за восточную часть селенія, вдоль р. Шахе, стояли на позиціи 1-го и 3-го батальоны 137-го пѣх. полка, имѣя за собой 4-й батальонъ въ резервѣ. Ни одна импана не была приспособлена къ оборонѣ; отвѣтственнаго коменданта селенія назначено не было, маскировокъ, блиндажей, бойницъ, ходовъ сообщенія, фланговыхъ позицій, искусственныхъ препятствій, баррикадъ, телефонной связи и пр. также не было устроено. Въ селеніи сгруппированы были части 4 различныхъ полковъ (принадлежащія различнымъ дивизіямъ), слабаго состава и качества, тогда, какъ общій резервъ, исключая Зарайскаго полка, окопавшись на позиціи Кудяза-Сыфантай, только и придерживался оборонительнаго образа дѣйствій.

Бой начался сильнымъ артилерійскимъ обстрѣливаніемъ японцами деревни съ разстояній до 2 верстъ; наша артилерія, невидя пѣхоты, отвѣчала японской съ разстоянія отъ 3½ до 4 верстъ. Вскорѣ, вслѣдъ за паденіемъ, лежащей къ востоку отъ Линшинпу, деревни Лама-тунъ, обстрѣливаемая жестокимъ фланговымъ артилерійскимъ огнемъ, 12-я рота уже оставляетъ окопы. Лежащія между глинобитными стѣнами, на узкомъ пространствѣ (въ 5 шаговъ шириною) войска наши также не въ состояніи держаться. Градъ сыплющихся на нихъ снарядовъ, куски глины отъ стѣнъ и пули невидимой японской пѣхоты приводятъ ихъ въ возбужденное состояніе, вселяя въ сердца какъ чувства безпомощности и убѣжденіе въ бесполезности дальнѣйшихъ усилій, такъ и въ безвыгодности дальнѣйшаго отсиживания. Между тѣмъ, японцы, пользуясь глубокимъ русломъ рѣки Шахе и полной беззащитностью селенія со стороны ея, мелкими партіями, по нѣсколько человекъ, все болѣе и болѣе скапливались передъ лѣвымъ флангомъ занятой нами окраины, пока наконецъ, внезапно, не явились (18 человекъ) въ близкомъ разстояніи отъ фанзы, составлявшей крайній лѣвый флангъ нашего расположенія. Посыпались пули въ узкое пространство, образованное двумя вышеописанными глинобитными стѣнами.

Развернуться не было возможности: каждая пуля японцевъ была безъ промаха, между тѣмъ, какъ ихъ артилерійскій огонь не прекращался ни на мгновеніе. Ингерманландцы не выдержали и бросились въ огороды, за ними вскорѣ послѣдовала и 7-я рота. Японцы начали распространяться вправо, тогда какъ отдѣльныя

группы ихъ *бросились въ фанзы*. Тревога быстро распространилась по линіи. 2-й батальонъ Нѣжинскаго полка, а за нимъ и моршанцы, прикрываясь западной окраиной деревни, стали постепенно отходить къ Сыфантаю; зарайцы, въ свою очередь, также быстро отходили къ сѣверо-западной оконечности Линшинпу, чтобы хотя оттуда поддержать отступающихъ; между тѣмъ, японцы пользуясь подступами, преимущественно съ нашего лѣваго фланга, все болѣе и болѣе наполняли деревню. Уже цѣлые рой пуль стали поражать отступающихъ съ разныхъ сторонъ, пока наконецъ, одной изъ нихъ, пущенной, очевидно, съ западной части Линшинпу, не поражается на смерть, желающій все время перейти въ наступленіе, доблестный командиръ баталіона нѣжинцевъ, подполковникъ Виноградовъ, послѣ чего отступленіе теряетъ уже всякій порядокъ. Артилерія, бесполезно до сего времени обстрѣливавшая японскую, замѣтя отступающихъ, снимается съ позиціи и занимаетъ новую въ 300 саженьяхъ отъ первой, тогда какъ запоздавшіе резервы только теперь начинаютъ прикрывать отступленіе, съ постепеннымъ отходомъ (шагъ за шагомъ) назадъ, и не заботясь о движеніи впередъ.

Б. Никулицевъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

